Luiz Carlos Bittencourt

BIT-BASIC

MSX

BIT-BASIC

ponte
para o
assembler



Luiz C. Bittencourt

1/8/89

Luiz Carlos Bittencourt

(M S X)

BIT-BASIC

. UMA PONTE .

· PARA.

. 0 .

ASSEMBLER



INFORMÁTICA

CAIXA POSTAL 8127 CURITIBA - PR CEP - 80000

No 0070

© 1988 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PRIMEIRA EDIÇÃO (EXEMPLARES NUMERADOS)

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DESTE LIVRO, ASSIM COMO A SUA CÓPIA OU TRANSMISSÃO POR QUALQUER MEIO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR, POR ESCRITO.

(O Software "Bit-Basic" está registrado na SEI — Secretaria Especial de Informática — sob n.º R10665-8.)

AUTOR : LUIZ CARLOS BITTENCOURT

EDITORAÇÃO : JUZELE BITTENCOURT

FICHA CATALOGRÁFICA

Bittencourt, Luiz Carlos, 1948-(MSX) BIT-BASIC, uma ponte para o ASSEMBLER. Curitiba, 1988. 166 p.

1. BIT-BASIC (Linguagem programada para computadores). 2. ASSEMBLER (Linguagem programada para computadores). 3. Programação (Computadores eletrônicos). 4. Microcomputadores - Programação. I. Título.

CDD (199 ed.) 001.6425

SUMARIO

PRÓLOGO

INTRODUÇÃO

I	-	01 -	RCEPTAN ROM E GANCHO INTERC	RAM, E	IOS	E B									:			:	10 12 12
17		01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 -	ROTINA	INICI RST10 MINUS CALL/ RET01 RET03 RET04 ENCER PARM PXLIN LISTA IMPLI IMPLI IMPLI IMPLI VOLTL VOLTL VOLTL VOLTL VOLTL COPMO SINTA E TRA	C.JUMP RA.PG.N.LA.EN.AS.EV.XE.BALH										 	:			14 17 21 23 24 26 29 31 32 35 37 49 51 53 60 72 84 95
III	-	01 - 02 - 03 -	OCESSADO O PROCE ÁREAS I LINGUAG INSTRUÇ	SSADO E TRA EM DO	R Z-B BALH Z-8	D D	o z	-80	:	:	:			:			:		104 106 109 112
IV	-	01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 -	DICES VARIÁVE PONTOS GANCHOS PROGRAM ROTINA CARACTE TABELA	DE EN BIOS A BIT DE CA	TRADO /BAS -BAS RREGO E CO	A B IC IC AME	COM NTO OLE	PIL DO BA	ADO BI	T-	BA	: :	·					:	163

PRÓLOGO

Compõem esta publicação um SOFTWARE e um LIVRO.

BIT-BASIC

O SOFTWARE acrescenta novas funções ao BASIC, tais como Cópia e Movimentação de Linhas, Busca de Constantes ou Listagem Controlada de Programas, sendo uma ferramenta de trabalho de extrema utilidade.

Possibilita ainda o acionamento de comandos BASIC por intermédio de "Sintaxe Simplificada", assim como o acionamento de "programas BASIC de uma linha".

É TRANSPARENTE ao usuário do BASIC, que continua integralmente disponível, simultaneamente ao BIT-BASIC.

A característica de ERGONOMIA foi buscada para os seus comandos, objetivando um mínimo esforço físico e intelectual em sua utilização.

UMA PONTE PARA O ASSEMBLER

O LIVRO tem DOIS OBJETIVOS.

O primeiro é mostrar as técnicas de interceptação e comunicação com o BASIC, via ASSEMBLER-Z80, abrindo ao usuário a possibilidade de modificar e adaptar as suas funções. Isto é feito a partir da própria DESCRIÇÃO DETALHADA DO BIT-BASIC, que assim é apresentado como um software ABERTO AOS USUÁRIOS.

O segundo objetivo é constituir-se em UMA PONTE PARA O ASSEMBLER, para os usuários de BASIC não familiarizados com esta linguagem.
Partindo apenas do conhecimento de BASIC, e utilizando este

Partindo apenas do conhecimento de BASIC, e utilizando este conhecimento como base para comparações, o leitor será capaz de conversar com o MSX na linguagem do Z-80, o seu processador principal.

A associação do LIVRO com o SOFTWARE teve como fundamento a busca da MULTIPLICAÇÃO DO CONHECIMENTO, e espero que possa contribuir para que os usuários do MSX, este versátil e singular equipamento, utilizem cada vez mais e melhor os seus recursos.

INTRODUÇÃO

A abordagem utilizada para explicar o funcionamento do Z-80 e do ASSEMBLER é a mais objetiva possível, suficiente para a "Iniciação" nesta linguagem, procurando sempre explicações por intermédio de exemplos, com referências a conceitos já conhecidos de BASIC.

Com isto é possível um aprendizado "Prático", com utilização imediata no desenvolvimento e análise "Daquelas" rotinas ASSEMBLER que você sempre desejou utilizar e entender.

Os novos conhecimentos adquiridos, ou aqueles já possuídos, podem ser então consolidados pelo estudo do BIT-BASIC, o que proporcionará também um entendimento do funcionamento interno do BASIC.

O controle sobre o processamento é dinamicamente compartilhado pelo BASIC e pelo BIT-BASIC, estando ambos ativos todo o tempo.

Tudo se passa como se o BASIC tivesse sido "Modificado" e os novos comandos a ele pertencessem.

O BIT-BASIC procura utilizar sempre que possível as funções do BIOS e do BASIC, com o que é obtido um alto grau de SIMPLICIDADE, CONFIABILIDADE e COMPATIBILIDADE.
A "Administração da Tela" e a "Inclusão/Modificação/Exclusão de Linhas BASIC" são exemplos disto.

São deixados BYTES não utilizados entre as rotinas do programa BIT-BASIC para faciliar possíveis adaptações que você deseje efetuar (você poderá fazer estas adaptações diretamente em "Linguagem de Máquina", se elas forem "Simples").

O conteúdo dos BYTES estará sempre representado na forma HEXADECIMAL equivalente, o que será indicado pelo caráter "#" precedendo a sequência de dígitos Hexadecimais (por exemplo, #3A, #4CE3).

Os Microcomputadores MSX HOTBIT e EXPERT possuem algumas diferenças, o que se reflete em diferenças correspondentes no BIT-BASIC para que rode em uma ou outra máquina. Este é o caso da disposição diferente das teclas no Teclado e também da disposição diferente dos bancos de memória RAM.

Os termos técnicos em Inglês estão sempre traduzidos para os seus significados equivalentes em Português, para facilidade de entendimento.

CAPÍTULO I

INTERCEPTANDO O BASIC

O1 - ROM e RAM, BIOS e BASIC.

O seu microcomputador MSX possui módulos de memória permanente, cujo conteúdo permanece intacto mesmo com o aparelho desligado.

Este tipo de memória é denominado ROM (Read Only Memory - Memória Unicamente de Leitura), e seu conteúdo não pode ser alterado nem mesmo com os recursos disponíveis no seu próprio equipamento. Assim, não há maneira de modificarmos os programas gravados em memória ROM.

Nestes bancos de memória estão gravados dois programas básicos para o funcionamento do seu microcomputador.

O primeiro deles é o BIOS (Basic Input Output System - Sistema Básico de Entrada e Saída), constituído por um conjunto de rotinas cujas principais funções são dar início ao funcionamento da máquina e controlar as operações básicas de entrada e saída dos dados, de/para os periféricos conectados (Teclado, Tela, Gravador, Diskette, Etc.).

O segundo programa gravado na memória ROM é o Interpretador BASIC (Begginner's All-purpose Symbolic Instruction Code - Código Simbólico de Instruções de Finalidade-geral para Iniciantes), cujo propósito essencial é facilitar o uso dos poderosos recursos de processamento digital, gráfico e sonoro disponíveis no seu MSX.

É ele que "interpreta" o "Programa BASIC" por você escrito,

controlando sua execução.

Apesar da legenda "Para Iniciantes", cunhada à época da definição de seus primeiros objetivos, o BASIC possui todos os recursos necessários para ser empregado em ampla gama de aplicações avançadas, para várias áreas de atividades profissionais e de lazer.

Quando você liga o microcomputador é automaticamente acionado o BIOS, que em seguida passa o controle para o Interpretador BASIC (que, por sua vez, irá utilizar rotinas do BIOS). Ambos os programas estão armazenados em memória do tipo ROM, e é por este motivo que não é necessário qualquer dispositivo externo para dar início ao funcionamento da máquina.

O seu MSX é ainda equipado com módulos de memória do tipo RAM (Random Access Memory - Memória de Acesso Aleatório) que pode ser alterada e mantida sob controle do microcomputador. É aqui que são armazenados os programas e comandos escritos pelo usuário ou carregados a partir de meios externos.

O microprocessador Z-80 pode operar com endereços de memória entre #0000 e #FFFF, e a memória ROM ocupa as posições compreendidas entre #0000 e #7FFF.

02 - GANCHOS

COMO MODIFICAR OS PROGRAMAS RESIDENTES EM MEMÓRIA ROM ?

Ainda que o armazenamento neste tipo de memória apresente vantagens importantes, algumas vezes pode trazer dificuldades para o usuário. Tal é a situação em que precisamos alterar o funcionamento de programas nela residentes.

Prevendo esta necessidade, as rotinas BIOS e o Interpretador BASIC efetuam desvios, em pontos estratégicos, para endereços pertencentes à memória RAM. Nestes endereços são colocadas, no momento de inicialização da máquina, instruções de retorno imediato à ROM, com o que não é produzida qualquer alteração funcional nos programas originais.

Com esta técnica, conhecida como GANCHO (HOOK), abre-se ao usuário a possibilidade de alterar o conteúdo dos citados endereços da RAM, sendo possível introduzir modificações funcionais nas rotinas do BIOS e do Interpretador BASIC, ainda que a codificação original permaneça intacta.

Os endereços de memória onde estão armazenadas as instruções de desvio vão de #FD9A até #FFCA (cinco Bytes para cada GANCHO).

03 - INTERCEPTANDO O BASIC.

MODOS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO.

O Interpretador BASIC possui dois modos de execução de Instruções.

No modo DIRETO, cada linha digitada no teclado é interpretada e executada imediatamente após o pressionamento da tecla RETURN (este modo é utilizado quando a linha não inicia por dígitos numéricos).

No modo INDIRETO o Interpretador BASIC analisa e controla a execução de um conjunto de instruções previamente armazenadas na memória RAM pelo usuário. Neste modo as linhas introduzidas no modo DIRETO, iniciando cada uma por um número compreendido entre 0000 e 65529. Este conjunto de linhas constitui-se em um "PROGRAMA BASIC".

ROTINA E PONTO DE INTERCEPTAÇÃO.

Para cada linha entrada no modo DIRETO o Interpretador BASIC passa sempre pelas instruções armazenadas na ROM a partir do endereço #4134. Este é o endereço inicial da rotina chamada MAIN-ENTRY (ENTRADA-PRINCIPAL), cuja primeira instrução é uma chamada (GANCHO) para o endereço #FFOC da RAM.

Se desejássemos interceptar o Interpretador BASIC neste ponto para, por exemplo, acionarmos o alarme ("BEEP") antes da aceitação de cada linha, poderíamos alterar o conteúdo da RAM a partir de #FFOC.

Experimente aplicar os seguintes "POKES" (nesta ordem), e "Ouça" o resultado (atenção - não faça este teste com o BIT-BASIC "funcionando"):

POKE &HFFOD,&HCO POKE &HFFOE,&HOO POKE &HFFOC,&HCD

Isto faz com que, a cada passagem do Interpretador BASIC pela rotina MAIN-ENTRY, seja executada a instrução ASSEMBLER:

CALL #00C0

correspondente à instrução do Z-80:

#CD #CO #00

cuja função é "Chamar" a rotina "BEEP" do BIOS, instalada a partir do endereço #00C0. A instrução seguinte, já presente na memória, é

RETURN (#C9)

com a qual é efetuado o RETORNO à "ROTINA PRINCIPAL" do BASIC, após a execução da rotina "BEEP".

Para "Desligar" o desvio, faça "POKE&HFFOC,&HC9".

Não é este, porém, o ponto utilizado para interceptação do Interpretador BASIC.
Mais adiante, em #4164, é efetuada chamada ao endereço #00AE, onde existe uma rotina do BIOS denominada PINLIN, cuja função é "Receber uma Linha Digitada até o Pressionamento da Tecla RETURN ou das Teclas CONTROL+STOP" (em #00AE há um desvio para #23BF que é o endereço onde se inicia de fato esta rotina).

A primeira instrução de PINLIN é uma chamada (GANCHO) ao endereço #FDDB da RAM (CALL #FDDB = #CD #DB #FD). Em #FDDB, substituímos as instruções de retorno à ROM (RETURN = #C9) por um desvio para outro endereço da RAM, onde colocamos a rotina DESVIO do BIT-BASIC (#FFD9).

Este desvio é implementado pela instrução:

JUMP #FFD9 (#C3 #D9 #FF)

armazenada a partir do endereço #FDDB.

CAPÍTULO II

O BIT - BASIC

01 - ROTINA DESVIO

01.1 - OBJETIVO

O objetivo da rotina DESVIO do BIT-BASIC é interpretar cada linha digitada pelo usuário MSX no modo DIRETO e decidir se esta deve ser processada pelo Interpretador BASIC ou pelo BIT-BASIC.

Esta rotina executa também a tarefa de "Comunicação" (Transferência de Controle) do BIT-BASIC com o BIOS/BASIC.

01.2 - CARACTERÍSTICAS

O endereço escolhido para o início da rotina DESVIO é #FFD9, pertencente ao espaço livre existente após a área de GANCHOS entre os endereços #FFCA até #FFFE (endereços não utilizados pelo BIOS/BASIC).

A técnica utilizada para analisar o conteúdo da linha ANTES do Interpretador BASIC é acionar "em seu lugar" a rotina PINLIN, que devolve então o controle para a rotina DESVIO do BIT-BASIC. A utilização desta técnica se deve ao fato de não existir um GANCHO instalado no final da rotina PINLIN.

01.3 - ROTINA ASSEMBLER

```
#FFD9
               DRG
0010
0020 ;
                     BC
0030 DESVIO: POP
               CALL #23C2
0040
                     C
0050
               RET
               PUSH HL
0060
               RST
0070
                     #10
                     HL, DV09
0080
               LD
                     BC, #0004
               LD
0090
               AND
0100
               CPIR
0110
               POP
                     HL
0120
                     NZ
0130
               RET
               POP
                     BC
0140 DV01:
               LD
                     BC, INICIO
0150
               PUSH BC
0160
                                 (#FC/HOTBIT, #AO/EXPERT)
                     A, #XX
0170 DV02:
               LD
                     (#AB) . A
0180 DV03:
               OUT
               RET
0190
                                        (HOTBIT)
               DEFB #3C, #5B, #3D, #2E
0200 DV09:
                     #2F, #5B, #3D, #2E
                                        (EXPERT)
```

0010 Instrui o compilador ASSEMBLER para colocar as próximas instruções do BIT-BASIC a partir do endereço #FFD9.

0030 Retira da PILHA DO SISTEMA o endereço ai colocado pela primeira instrução da rotina PINLIN (CALL #FDDB). Com isto o próximo endereço da PILHA DO SISTEMA passa a apontar para a instrução imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada à rotina PINLIN.

- O040 Chama a rotina PINLIN do BIOS na mesma situação em que ela seria chamada pela rotina "MAIN-ENTRY" do BASIC. (#23C2 é o endereço de sua segunda instrução, pois a primeira é a chamada ao GANCHO).

 Com isto é possível obter o controle APÓS a digitação da linha e ANTES de sua interpretação pelo BASIC, analisando o seu conteúdo e retornando ao processamento normal, ou continuando o processamento sob controle do BIT-BASIC.
- \$050 Retorna ao BASIC se as teclas CONTROL+STOP foram acionadas durante a execução da rotina PINLIN (esta rotina liga o "Indicador de Carry-Status" caso isso ocorra).

 O retorno será efetuado para a instrução imediatamente seguinte àquela que "chamou" PINLIN (veja Instrução 0030), com o que o processamento continua normalmente, como se o BIT-BASIC não existisse.
- 0060 Salva REG-HL na PILHA DO SISTEMA, o qual contém 0 endereco de início do BUFFER (Área de Trabalho), onde colocada a linha digitada. Ao retornar da rotina PINLIN o REG-HL contém o endereço (menos 1) deste BUFFER, a partir do qual o BASIC efetua o processamento da linha digitada (o BIT-BASIC também processa a linha a partir deste endereço). O BUFFER inicia em #F55E, e o REG-HL contém #F55D. É conveniente observar que antes da linha ser colocada no BUFFER citado os códigos digitados pelo usuário são colocados em outra área de trabalho intermediária, chamada KEYCODE-BUFFER (BUFFER do Teclado), de onde os caracteres são retirados pela rotina PINLIN. Esta área utilizada para outras funções do BIT-BASIC posteriormente descritas.
- 0070 Obtém o próximo (Primeiro) caráter da linha digitada coloca no REG-A. A instrução RST #10 efetua (#D7) uma (equivalente a um CALL) ao endereco #0010 da ROM, está instalada a rotina CHRGTR do BIOS, cuja função é colocar no REG-A o "Próximo Caráter" armazenado no BUFFER de entrada (#F55E). Esta rotina posiciona o indicador CY = 1 caso o seja numérico, e o indicador Z = 1 se for encontrado o "Fim da Linha" (Caráter = #00). O REG-HL contém o endereco do caráter recuperado. A primeira instrução da rotina CHRGTR é uma chamada rotina (GANCHO) para o endereco #FF4B da RAM (a inicia de fato no endereco #4666 da ROM, pois em há um desvio para #2686, e neste endereço um desvio para #4666).
 - 0080 Carrega no REG-HL o endereco da tabela do BIT-BASIC de nome DV09, que inicia no endereco #FFF5 e possui 04 caracteres.

0090 Carrega no REG-BC o valor #0004 (tamanho da tabela DV09).
0100 "Força" o valor "Zero" (desligado) no indicador de Carry-Status (CY), para que o BASIC não "pense" que as teclas CONTROL+STOP foram pressionadas, caso seja efetuado o retorno na instrução 0130.

(O conteúdo do REG-A não é alterado por esta instrução.)
0110 Procura um caráter igual ao contido no REG-A nos quatro
BYTES (REG-BC = #04) a partir do endereço #FFF5 (REG-HL =
tabela DV09).
Posiciona o indicador Z = 1 (Ligado) caso o caráter

procurado seja encontrado.

(O indicador CY não é alterado por esta instrução.)

0120 Retorna ao REG-HL o endereço do BUFFER (#F55D), armazenado na PILHA DO SISTEMA pela instrução da linha 0060.

0130 Retorna ao BASIC e continua o processamento normal da linha, caso o seu primeiro caráter não seja "<, [, =, ." (HOT-BIT) ou "/, [, =, ." (EXPERT).

Caso o primeiro caráter da linha digitada pelo usuário seja um destes, esta linha é identificada como um "comando BIT-BASIC" sendo o controle passado para a instrução 0140, sem devolução ao Interpretador BASIC.

0140 Retira da PILHA DO SISTEMA o endereco de retorno à chamada original da rotina PINLIN pelo Interpretador BASIC. Isto é feito porque o BIT-BASIC fará o retorno para outros enderecos do BASIC diferentes deste, dependendo do

tipo de comando e das condições encontradas.

0150 Carrega no REG-BC o endereço da rotina INICIO do BIT-BASIC (#7000).

0160 Coloca na PILHA DO SISTEMA o endereco da rotina INICIO. 0170 Coloca no REG-A o valor #FC (HOT-BIT) ou #AO (EXPERT).

01/0 Loloca no REG-H o Valor #FC (not blive of the control of the

Interpretador BASIC. (Como isto é possível??? Você verá em seguida, no item II-2.)
D valor #FC ou #AO contido no REG-A é que determina a

"Combinação" dos módulos de memória desejamos ativar. O valor #A8 indica à PPI (veja ítem II-2) "O QUE" desejamos mudar, no caso a configuração dos blocos de memória.

0190 A instrução RET equivale a um "Desvio Incondicional" para o endereço armazenado no topo da PILHA DO SISTEMA. Como este endereço é o da rotina INICIO (ai colocado pela instrução 0160 - PUSH HL), o Z-80 desvia para esta rotina que efetua os primeiros procedimentos do BIT-BASIC.

**** As instruções das linhas 00160 a 00190 são chamadas por diversas outras rotinas do BIT-BASIC, para efetuar transferências de endereços/controle com mudança de SLOT (bloco de memória ROM ou RAM).

02 - ROTINA INICIO

02.1 - OBJETIVO

O objetivo da rotina INICIO é dirigir o BIT-BASIC para a rotina apropriada, dependendo do tipo de comando recebido.

02.2 - CARACTERÍSTICAS

São os seguintes os comandos e funções correspondentes a cada caráter que, colocado na primeira posição da linha, faz com que ela seja tratada como um comando para o BIT-BASIC.

HOTBIT

< = #3C Rotinas para avançar/listar página.</p>

[= #5B Rotina para retroceder linhas/listar página.

= = #3D Rotina para pesquisar constante.

. = #2E Rotinas diversas, conforme próximos caracteres.

EXPERT

/ = #2F Rotinas para avançar/listar página.

[= #5B Rotina para retroceder linhas/listar página.

= = #3D Rotina para pesquisar constante.

. = #2E Rotinas diversas, conforme próximos caracteres.

A escolha dos caracteres está associada à facilidade de acesso às teclas correspondentes (teclas mais próximas à tecla RETURN).

A existência do BIT-BASIC é transparente ao usuário MSX caso o primeiro caráter da linha não seja um dos anteriormente descritos, ou seja: tudo se passa como se ele não existisse, permanecendo todas as funções do Interpretador BASIC plenamente ativas.

A exceção da rotina de comunicação ("Interface") do BASIC com o BIT-BASIC (rotina DESVID, já descrita), todo o restante deste programa fica instalado em memória RAM, a partir do endereço #7000, para evitar a redução do espaço de memória destinado aos "Programas BASIC", que ficam acima do endereço #8000 na RAM.

Agora, uma pergunta:

COMO É POSSÍVEL ARMAZENAR UM PROGRAMA A PARTIR DO ENDEREÇO #7000 SE TAL ENDEREÇO PERTENCE À MEMÓRIA DO TIPO ROM ???

Na verdade, o microcomputador MSX possui também "bancos" de memória RAM instalados "paralelamente" à memória ROM, ocupando os mesmos endereços, para ser utilizado alternativamente a esta última (num dado instante somente uma delas pode estar "ativa")

Assim podemos fazer com que o microprocessador Z-80, ao acessar um endereco compreendido entre #0000 e #7FFF, esteja se referenciando à memória ROM (onde estão os programas BIOS e BASIC), ou à memória RAM "Paralela" (onde podem ser colocados programas do usuário).

À operação de "Comutação" ou "Chaveamento" para ativar um ou outro bloco de memória é efetuada por um microprocessador especial, contido no seu MSX, denominado PPI (Programmable Peripheral Interface - Interface de Periféricos Programável), que pode ser acionado a partir do próprio Z-80 por intermédio de instruções especiais para esta finalidade (a instrução 00180 da rotina DESVIO executa a operação de "trocar" a memória ROM para RAM entre os endereços #4000 e #7FFF). A rotina INICIO fica armazenada de #7000 a #7046 na memória RAM "Paralela" à memória ROM ocupada pelo Interpretador BASIC.

02.3 - ROTINA ASSEMBLER

```
#7000
                 ORG
0550
0230 :
                       A, (T19)
0240 INICIO:
                 LD
                       #C3
0250
                 CP
                 JP
0590
                       Z,CMLO2
                 PUSH HL
0270
                 CALL RST10
0280 A01:
                 CALL MINUSC
0290
                       (HL) A
0300
                 LD
                 CP
                       #00
0310
                       NZ,A01
0320
                 JR
                 POP
                       HL
0330
                 CALL RST10
0340
                                     (#3C/HOTBIT - #2F/EXPERT)
0350
                 CP
                       #XX
                 JP
                       Z, LISTAPG
0360
                 CP
                       #5B
0370
                       Z, VOLTLIN
                 JP
0380
0390
                 CP
                       #3D
                 JP
                       Z, VERCTE
0400
                 CALL RST10
0410
                       Z,RETO3
                 JP
0420
                       C, LISTLIN
                 JP
0430
                       #7A
                 CP
0440
                 JP
                       Z.NOVOBAS
0450
                 CP
                       #63
0460
                       Z, COPMOV
                 JP
0470
0480
                 CP
                       #6D
                       Z, COPMOV
                 JP
0490
                 CP
                       #3D
0500
                       Z, ENCERRA
                 JP
0510
                 JP
                       SINTAXE
0520
```

0220 Instrui o compilador ASSEMBLER a colocar o programa

"Z-80" a partir do endereço #7000.

O240 Carrega no REG-A o contcúdo da "Área de Trabalho" de nome "T19" (um BYTE), cujo propósito é indicar que a rotina COPMOV, destinada a mover e copiar linhas BASIC, está "Sendo Executada" (veja detalhes na descrição desta rotina).

0250 Compara o conteúdo do REG-A com #C3 (caso afirmativo,

posiciona o Indicador Z = 1).

0260 Desvia para a rotina CMLO2 caso o REG-A contenha #C3 (Indicador z "Ligado"- Cópia de Linha "Em Progresso").

**** As linhas 0270 a 0330 têm como objetivo converter para "minúsculos" todos os caracteres alfabéticos que tenham sido digitados como "maiúsculos", com a finalidade de facilitar o processamento da linha pelo BIT-BASIC.

0270 Salva na PILHA o REG-HL (#F55D).

0280 Obtém, no REG-A, o próximo caráter da linha digitada. 0290 Converte caráter alfabético do REG-A para "minúsculo".

0300 Recoloca o caráter convertido no BUFFER (na posição

apontada por REG-HL).

0310 Verifica se o BYTE obtido contém #00. Este valor é colocado pela própria rotina PINLIN para indicar a condição de "Fim da Linha", após o último caráter digitado (no acionamento da tecla RETURN).

0320 Caso a condição de "Fim de Linha" não tenha sido atingida, retorna para a instrução ASSEMBLER de nome "A01" (linha 0280), para obter e converter o próximo

caráter.

0330 Após a conversão de todos os caracteres alfabéticos para "minúsculos", restaura em REG-HL o endereço da primeira posição do BUFFER (#F55D), antes de iniciar o processamento da linha.

0340 Obtém, em REG-A, o primeiro caráter da linha digitada.

0350 Compara o caráter contido em REG-A com #3C = "<" (HOT-BIT) ou #2F = "/" (EXPERT).

0360 Se caráter "(" ou "/", desvia para rotina LISTAPG (Lista Página).

0370 Compara REG-A com #5B = "[".

0380 Se "[", desvia para VOLTLIN (Retrocede Linha e Lista Página).

0390 Compara REG-A com #3D = "=".

0400 Se "=" desvia para VERCTE (Procura Constante). Se não, assume que é "." (caracteres já foram pesquisados na rotina DESVIO, linha 0110).

0410 Obtém próximo caráter da linha digitada para identificar

a função do comando iniciado por ".".

0420 Desvia para a rotina RETO2 caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha" (o Indicador Z é posicionado pela rotina RST10 nesta condição).

A rotina RETO2 devolve o controle do processamento ao Interpretador BASIC, que tratará a linha como um "ERRO DE SINTAXE" (experimente digitar "." e acionar RETURN e veja o que acontece).

0430 Desvia para a rotina LISTLIN (equivalente ao comando LIST do BASIC) caso o Indicador CY tenha sido "Ligado" pela rotina RST10 (isto significa que o primeiro dígito após o "." é numérico).

Caso o Indicador CY não esteja ligado, continua o processamento na próxima linha (0440).

0440 Compara REG-A com #7A = "z".

0450 Se "z" desvia para a rotina NOVOBAS (posiciona variáveis para inclusão de novo programa BASIC após o programa corrente).

0460 Compara REG-A com #63 = "c".

- 0470 Se "c" desvia para a rotina COPMOV (Copia/Move Linhas).
- 0480 Compara REG-A com #6D = "m". 0490 Se "m" desvia para a rotina COPMOV (Copia/Move Linhas).

0500 Compara REG-A com #3D = "=".

- 0510 Se "=" desvia para a rotina ENCERRA (desativa o BIT-BASIC).
- 0520 Se REG-A diferente de qualquer dos anteriores, desvia para a rotina SINTAXE (Comandos/Programas com Sintaxe Simplificada).

03 - ROTINA RST10

03.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "obter o próximo caráter da linha digitada" colocando-o no Registrador A.
O resultado é equivalente ao da rotina CHRGTR (RST #10) do BASIC, já descrita no item II-01.3, instrução 0070.

03.2 - CARACTERÍSTICAS

O motivo pelo qual foi codificada uma nova é que a rotina CHRGTR está instalada na memória ROM que não está "ativa" durante a execução do BIT-BASIC, com o que seria necessário "Chavear/Deschavear" os blocos de memória a cada novo caráter. Não seria uma boa técnica executar um grande número de vezes os procedimentos relativamente "trabalhosos" de chaveamento.

Identicamente à rotina CHRGTR, a rotina RST10 "liga" o Indicador CY caso o dígito obtido seja numérico, e "liga" o Indicador Z caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha" (Caráter #00).

O teste da condição de "numérico" é efetuado verificando se o conteúdo do REG-A está compreendido entre os valores #30 e #39, que correspondem aos caracteres numéricos de "0" até "9" na codificação ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Padrão Americano de Codificação para Troca de Informações).

03.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

REG-HL - Endereço anterior ao do caráter a ser obtido.

03.4 - CONDIÇÕES DE SAIDA

REG-HL - Endereço do caráter obtido (BUFFER).

REG-A - Carater obtido.

Z - Fim da Linha (Z=1). C,NZ - Caráter Numérico (CY=1, Z=0).

NC,NZ - Caráter Não-Numérico (CY=0, Z=0).

03.5 - ROTINA ASSEMBLER

0550	RST10:	INC	HL
0560		LD	A, (HL)
0570		CP	#00
0580		RET	2
0590		CP	#30
0600		CCF	
0610		RET	NC
0850		CP	AE#
0630		RET	C
0640		OR	A
0650		RET	

0050 Soma "1" no endereço contido no REG-HL (o par "prfximo" 0 registradores HL passa a apontar para caráter, o qual desejamos obter). (Por este motivo, para obtermos o primeiro caráter da linha, devemos colocar no REG-HL o "Endereço do BUFFER menos 1".)

0560 Coloca no REG-A o conteúdo do BYTE apontado pelo endereco

contido no REG-HL.

0570 Compara o conteúdo do REG-A com #00, que é o código utilizado para indicar a condição de "Fim de Linha".

0580 Caso a condição de fim de linha tenha sido atingida, Instrução comanda ao Z-80 o Retorno à instrução imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada rotina RST10 (com o "Indicador Z" ligado).

0590 Compara REG-A com #30. O conteúdo do REG-A não modificado, porém os indicadores CY e Z são posicionados como se tivesse sido subtraído do REG-A o valor #30

(REG-A - #30). Isto resulta em :

(CY=1 - Resultado Negativo). REG-A < #30 C,NZ (Z=O - Resultado Diferente de Zero). (CY=0 - Resultado Não-Negativo). REG-A = #30NC,Z (Z=1 - Resultado Igual a Zero). REG-A > #30 NC,NZ (CY=O - Resultado Positivo). (Z=O - Resultado Diferente de Zero).

0600 CCF = Complement Carry Flag - Complementa o Indicador de Transporte (CY). "Complementa" ("Inverte") o valor do Indicador CY (se 1 transforma em O, e vice-versa - Liga/Desliga). Esta operação é feita para atender às CONDIÇÕES DE já mostradas.

0610 RETORNA caso o Indicador CY esteja "Desligado" ("0"). A combinação das instruções 0590 e 0600 faz com que esta

condição seja verdadeira se REG-A (#30.

0620 Compara o REG-A com #3A. De forma semelhante ao explicado para a instrução 0590, são posicionados os indicadores CY e Z.

0630 RETORNA caso o Indicador CY esteja "Ligado" (o Indicador

Z estará "Desligado" neste caso). Esta condição será verdadeira se REG-A < #39.

0640 D objetivo desta instrução é "forçar" o posicionamento dos indicadores CY e Z, para indicar que o caráter contido no REG-A é "Não Numérico" e é "Diferente de #00". Como estamos comparando REG-A com ele próprio, o seu conteúdo permanecerá o mesmo, porém os Indicadores Estado ficarão : NC,Z (CY = 0, Z=1).

(O Indicador CY sempre é posicionado em "O" por esta instrução, e o BYTE resultante é diferente de #00 pois

esta condição já foi testada na instrução 0570.)

0650 RETORNA à instrução imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada à rotina RST10.

04 - ROTINA MINUSC

04.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é converter para "Minúsculo" o caráter contido no REG-A, no caso deste caráter ser "Alfabético" e "Maiúsculo".

04.2 - CARACTERÍSTICAS

O MSX segue o padrão "ASCII", no qual os caracteres "Alfabéticos Maiúsculos" correspondem aos valores hexadecimais compreendidos entre #41 ("A") e #5A ("Z"), e os caracteres "Alfabéticos Minúsculos" correspondem aos valores hexadecimais comprendidos entre #61 ("a") e #7A ("z").

Portanto, podemos observar que entre cada caráter alfabético maiúsculo e o seu caráter minúsculo correspondente existe uma "diferença" de #20.

Assim, se "Somarmos #20" ao "Valor Hexadecimal" que corresponde a um caráter "Maiúsculo", obteremos o "Valor Hexadecimal" do caráter "Minúsculo" correspondente.

Por exemplo :

A = #41

a = #41 + #20 = #61

Z = #5A

z = #5A + #20 = #7A

04.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-A - Caráter a ser convertido

04.4 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

REG-A - Caráter já convertido

04.5 - ROTINA ASSEMBLER

0680 MINUSC: CP #41 0690 RET C 0700 CP #5B 0710 RET NC 0720 ADD A,#20

0680 Compara REG-A com #41 ("A").

0690 RETORNA se REG-A (#41 (caráter não é "Alfabético Maiúsculo").

0700 Compara REG-A com #5B (#5A = "Z").

0710 RETORNA se REG-A maior ou igual a #5B (caráter não é "Alfabético Maiúsculo").

0720 Soma #20 ao REG-A (transforma caráter Alfabético "Maiúsculo" em "Minúsculo").

0730 RETORNA à instrução imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada à rotina MINUSC.

05 - ROTINAS CALL/JUMP

05.1 - OBJETIVO

O objetivo da rotina CALL é efetuar "Chamadas" a rotinas do Interpretador BASIC, as quais não são diretamente acessiveis a partir do BIT-BASIC em razão de não estar "ativa" a memória ROM onde elas estão instaladas (neste momento, os endereços #4000 a #7FFF correspondem à memória RAM, ativada pela rotina DESVIO).

O objetivo da rotina JUMP é efetuar "Desvio" para endereços pertencentes ao Interpretador BASIC, sendo válidas as mesmas considerações efetuadas para a rotina CALL.

05.2 - CARACTERÍSTICAS

A codificação das duas rotinas está "associada" e ambas estão interligadas aos "Pontos de Entrada" ("Entry-Points") DVO2 e DVO3 da rotina DESVIO.

05.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

(CALL) REG-BC - Endereço da rotina chamada (CALL) PILHA DO SISTEMA - Endereço de retorno (JUMP) REG-BC - Endereço da rotina de destino

05.5 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

(CALL) Desvio para o endereço contido na PILHA DO SISTEMA (JUMP) Não há retorno

05.6 - ROTINA ASSEMBLER

0760 CALL: LD DE,DVO2 0770 PUSH DE 0780 JUMP: PUSH BC

0790 LD A, #XX (#FO/HOTBIT - #AO/EXPERT)

OBOO JP DV03

0760 Carrega no REG-DE o endereço do "Ponto de Entrada" DV02 da rotina INICIO (#FFFO), que corresponde à instrução "LD A,#XX" da linha 0170.

0770 Armazena o valor contido em REG-DE (#FFFO) na PILHA DO SISTEMA.

0780 Armazena o valor contido em REG-BC na PILHA DO SISTEMA. (Antes de utilizarmos a rotina CALL ou a rotina JUMP, devemos colocar no REG-BC o endereço da rotina a ser chamada.)

0790 Carrega no REG-A o valor #FO (HOTBIT) ou #AO (EXPERT). 0800 Desvia para o ponto de entrada DV03 da rotina INICIO.

**** A seguir repetiremos o funcionamento das instruções da rotina INICIO utilizadas para concluir as funções CALL e JUMP.

0180 DUT (#A8) A - "Reativa" o bloco de memória ROM onde está o Interpretador BASIC.

0190 RET - A instrução Assembler "RET" (Z-80 = #C9) faz com que o "Programa Z-80" efetue um desvio para o último endereco armazenado na PILHA DO SISTEMA (passando a apontar para o próximo endereco da PILHA). O último endereço que colocamos na PILHA foi aquele contido no REG-BC (veja linha 0780), que é exatamente o endereco inicial da rotina com a qual desejamos nos comunicar.

Caso estejamos passando por este ponto do programa em função de uma chamada à rotina CALL (veja Instruções 0760 e 0770), o endereço seguinte da PILHA é o endereço de

DVO2 (#FFFO).

- **** Como toda rotina acionada via CALL "termina" sempre COM uma instrução RET, sempre haverá um desvio para DV02 após ter sido executada a rotina chamada, quando serão então executadas as instruções das linhas 0170 a 0190, cujo funcionamento nesta situação repetimos a seguir :
- 0170 Carrega em REG-A o valor #FC/#A8.

0180 Reativa o bloco de memória RAM onde está instalado o BIT-BASIC.

0190 Desvia para o último endereço armazenado na A "chamada" à rotina CALL do BIT-BASIC é sempre efetuada por uma instrução "CALL" de ASSEMBLER. Portanto, quando é executada esta instrução RET, é "Instrução Imediatamente efetuado um desvio para a "Instrução Imediatamente Seguinte Aquela que Efetuou a Chamada à Rotina CALL", com o que é completado o ciclo de chamada. No caso da rotina JUMP, que é acionada por uma instrução

"JUMP" do Z-80, nada é colocado na PILHA, já que não será

efetuado retorno.

RESUMIDAMENTE :

- 1 Acionamento da rotina CALL (em qualquer ponto do BIT-BASIC).
- 2 Armazena endereços "De retorno" e "Da rotina chamada" na PILHA DO SISTEMA (rotinas CALL/JUMP).
- 3 "Ativa" memória ROM onde está o BASIC e desvia para a rotina chamada (via rotina DESVIO).
- 4 Executa a rotina chamada.
- 5 "Reativa" a memória RAM onde está o BIT-BASIC (via rotina
- 6 Retorna ao ponto de partida (via rotina DESVIO).

06 - ROTINA RETO1

06.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é retornar ao Interpretador BASIC "Passando uma Linha de Comando", como se ela tivesse sido digitada via teclado pelo usuário.

06.2 - CARACTERÍSTICAS

SIMULANDO UMA LINHA DE COMANDO PARA O BASIC, KEY-CODE BUFFER

Esta técnica é utilizada para fazermos com que o Interpretador BASIC execute instruções comandadas pelo programa BIT-BASIC (por exemplo, FILES, LOAD, LIST, etc.). O retorno é efetuado ao BASIC para o início da rotina Rotina PINLIN". MAIN-ENTRY, num ponto "Anterior à Chamada da Os comandos desejados são colocados em uma área denominada CODIGOS PARA KEY-CODE-BUFFER ("AREA DE TRABALHO TECLADOS"), ou simplesmente KEYBUFFER (BUFFER DO que é onde são colocados os caracteres correspondentes às teclas que você aciona em seu microcomputador. Esta área, com o tamanho de 40 BYTES, está colocada entre os endereços #FBFO e #FC17 e é controlada por dois dados (GETPNT/PUTPNT) que são atualizados cada vez que um caráter é ai colocado ou retirado.

GETPNT E PUTPNT

O primeiro dado de controledo BUFFER DO TECLADO é o "Endereço do Primeiro Caráter Digitado", que fica armazenado nos endereços #F3FA/#F3FB e tem o nome de GETPNT (GET POINT - Ponto do Entrada).

D segundo dado é o "Endereço Após o Último Caráter Digitado", que fica armazenado no endereços #F3F8/#F3F9 e tem o nome de PUTPNT (PUT POINT - Ponto de Saída).

- Se GETPNT = PUTPNT, significa que o BUFFER está "Vazio".
- Se GETPNT # PUTPNT, significa que "há caracteres digitados e ainda não processados no BUFFER".

- A cada caráter entrado PUTPNT é incrementado de 1, e a cada caráter retirado GETPNT é incrementado de 1 (de forma "circular", de maneira que nunca são ultrapassados os limites do BUFFER e número máximo de caracteres armazenados se ja 40).

A rotina PINLIN, cuja função é "Obter uma Linha Digitada até RETURN ou CONTROL+STOP (veja Ítem 01), executa a tarefa de retirar do BUFFER os caracteres lá existentes, até que seja encontrado um caráter que represente o fato de ter sido pressionada a tecla RETURN (o caráter utilizado para isto é #0D) ou um caráter que represente o pressionamento das teclas CONTROL+STOP (o caráter utilizado é #03).

SIMULANDO UMA LINHA DE COMANDO

Para simularmos ao BASIC a existência de uma linha de comandos a ser processada, como se ela tivesse sido introduzida via teclado, o texto correspondente aos comandos desejados deve ser colocado no BUFFER DO TECLADO e as variáveis GETPNT e PUTPNT devem ser posicionadas respectivamente no "Primeiro" e "Último Caráter Mais 1" deste texto, desviando-se em seguida para o BASIC no ponto de chamada da rotina PINLIN, que fará a retirada da linha a partir do BUFFER e a entregará ao Interpretador BASIC para processamento.

ESTE É O PROCEDIMENTO EFETUADO PELA ROTINA RETOI, PORÉM COM

UMA VARIAÇÃO QUE DESCREVEMOS EM SEGUIDA.

A linha que desejamos passar ao BASIC é colocada na Tela do monitor ou do aparelho de TV conectado ao microcomputador. Isto pode ser feito com a utilização da rotina CHPUT (CHARACTER PUT - Saída de Caráter - Envia um caractere ao vídeo - CALL #00A2), ou da rotina DUTDO (DUT DD - Executa Saída - Envia um Dado ao Último Dispositivo Referenciado - RST #18 = CALL #0018).

Em seguida, com o CURSOR posicionado sobre a linha colocada na Tela, utilizamos a técnica anteriormente descrita para simularmos à rotina PINLIN apenas e tão somente o pressionamento da tecla RETURN. Ou seja, colocamos no KEYBUFFER o caráter #OD (RETURN), fazemos a variável GETPNT apontar para este caráter, fazemos a variável PUTPNT apontar para o BYTE seguinte, e desviamos para a rotina PINLIN (é como se tivesse sido acionada a tecla RETURN sobre uma linha da Tela).

ADMINISTRAÇÃO DA TELA

Na verdade, existe um terceiro componente envolvido na captura de dados para processamento pelo BASIC que é a função encarregada da "Administração de Tela".

Quando existem várias linhas apresentadas, podemos movimentar o CURSOR livremente para qualquer posição e acionar a tecla

RETURN em qualquer ponto.

Isto feito, a função de "Administração de Tela" irá procurar "Para Frente" e "Para Trás" para descobrir onde "Começa" e onde "Termina" a linha sobre a qual o CURSOR está posicionado. Em seguida, é então passada ao Interpretador BASIC esta linha, via KEYBUFFER e via PINLIN conforme já descrito.

Este modo de funcionamento, extremamente prático, no qual podemos correr livremente toda a tela, é denominado "FULL

SCREEN - Tela Completa".

Na verdade, a linha que aparece na tela está armazenada em um bloco de memória RAM "Especial", destinada exclusivamente para este fim, denominada VRAM (VIRTUAL RAM - RAM Virtual). Ela é administrada por um outro microprocessador especial contido no seu MSX chamado VDP (VIDEO DISPLAY PROCESSOR - Processador de Apresentação em Vídeo), o qual também é acessível via Z-80, existindo diversas rotinas do BlOS já prontas para efetuar este acesso.

ROTINA RETO1

A rotina RETO1, portanto, simula o acionamento da tecla RETURN, com o CURSOR já posicionado sobre uma linha da tela que contém os comandos que desejamos executar, com o que esta linha será lida pela função de "Administração de Tela" e passada ao BASIC para processamento, via KEYBUFFER e rotina PINLIN.

Esta rotina possui ainda um outro Ponto de Entrada (Entry-Point) denominado RETO2 que serve para simular o acionamento de "outras teclas de controle" sobre a linha BASIC existente na tela.
Por exemplo, simular o pressionamento das teclas "CTRL + U", que executa a função de "Apagar Toda a Linha Sobre a Qual está o CURSDR", utilizada pela rotina do BIT-BASIC que Copia e Move linhas (COPMOV).

06.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA CURSOR posicionado na Tela sobre a linha desejada

06.4 - ROTINA ASSEMBLER

0580	RET01:	LD	HL,#000D
	RETO2:	LD	(#FBFO), HL
0850	1121021	LD	HL, #FBFO
0860		LD	(#F3FA),HL
0870		INC	HL
0880		LD	(#F3F8),HL
0890		LD	BC,#4137
0900		JR	JUMP

0830 Carrega #000D em REG-HL (#0D indica para PINLIN o pressionamento da tecla RETURN - Veja APENDICE 06).

0840 Coloca em #FBFO, endereço inicial do KEYBUFFER, o valor

contido no REG-HL (#000d). 0850 Carrega no REG-HL o valor #FBFO, que corresponde ao endereco do KEYBUFF onde colocamos o "Primeiro Caráter da

Linha".

0860 Armazena o valor de REG-HL na variável GETPNT (#F3FA).

0870 Incrementa REG-HL de uma unidade (posição seguinte ao caráter #0D).

0880 Armazena o valor de REG-HL na variável PUTPNT (#F3F8). 0890 Carrega em REG-BC o valor #4137, que é o endereço da segunda instrução da ENTRADA PRINCIPAL (MAIN-ENTRY) do Interpretador BASIC (a primeira é uma chamada ao GANCHO de #FFOC).

0900 Desvia para a rotina JUMP, que fará a "Ativação" do bloco de memória onde está o Interpretador BASIC e fará o desvio para a ENTRADA PRINCIPAL, onde será efetuada a chamada à rotina PINLIN, e tudo acontecerá conforme já descrito.

07 - ROTINA RETO3

07.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é passar ao BASIC uma linha de comandos para processamento, porém SEM APRESENTAR ESTA LINHA NA TELA de seu monitor ou TV, não sendo, portanto, de conhecimento do usuário (com a técnica utilizada na rotina RETO1 a linha de comandos é apresentada na tela).

07.2 - CARACTERÍSTICAS

A rotina PINLIN retira os caracteres do KEYBUFFER e os coloca em outra "Área de Trabalho" (BUFFER) que inicia no endereço #F55E, a partir da qual o BASIC finalmente efetua o seu processamento (caracteres colocados exatamente como foram digitados).

O tamanho desta área de trabalho é de "255+3", e é por este

O tamanho desta área de trabalho é de "255+3", e é por este motivo que não conseguimos passar ao Interpretador BASIC linhas maiores do que 255 posições.

A rotina RETO3 coloca a linha de comandos desejada diretamente neste BUFFER, como se tivesse sido entrada via PINLIN (e demais procedimentos já descritos), e a entrega ao Interpretador BASIC no ponto "imediatamente após o ponto de chamada a PINLIN" para que seja processada (instrução "RST #10") cuja função é "Retirar do Buffer um Caráter da Linha Digitada", colocando-o em REG-A e posicionando os Indicadores de Estado CY e Z (esta instrução fica no endereço #4173 da ROM e é "pulado" o teste efetuado após a rotina PINLIN para verificar se foram pressionadas as teclas CONTROL+STOP).

07.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA Linha a ser passada ao Interpretador BASIC armazenada no BUFFER (#F55E). LINHA A SER PASSADA AO BASIC ARMAZENADA NO BUFFER (#F55E).

07.4 - ROTINA ASSEMBLER

0930 RET03: LD HL, #F55D 0940 LD BC, #4173 0950 JP JUMP

0930 Carrega no REG-HL o valor #F55D, que é o "Endereço do BUFFER DO BASIC menos 1".

0940 Carrega no REG-BC o valor #4173, que é o endereço do BASIC "Após a Chamada da Rotina PINLIN".

0950 Desvia para o endereço #4173 do BASIC, via rotina JUMP.

OB - ROTINA RETO4

08.1 - OBJETIVO

D objetivo desta rotina é efetuar o retorno, em situação normal, ao ponto inicial da "ENTRADA PRINCIPAL" ("MAIN-ENTRY") do Interpretador BASIC, onde será aceita uma nova linha de comandos (via rotina PINLIN) a qual passará por todos grocedimentos de interceptação e verificação já descritos.

OB.2 - CARACTERÍSTICAS

O retorno é efetuado para o endereço #4137, que é a segunda instrução da ROTINA PRINCIPAL (a primeira é uma chamada ao GANCHO de #FFOC).

08.3 - ROTINA ASSEMBLER

CALL #0156 0980 RET04: LD BC,#4137 0990 JP JUMP 1000

0980 Efetua chamada à rotina do BIOS denominada KILBUF (KILL BUFFER - Zera Buffer), encarregada de "Limpar" KEYBUFFER (BUFFER do Teclado), o que é feito tornando "Iguais" os valores de GETPNT e PUTPNT.

0990 Carrega no REG-BC o valor #4137, que corresponde ao endereço de início da ROTINA PRINCIPAL do Interpretador

BASIC.

1000 Desvia para o endereco #4137, conforme procedimentos já descritos para a rotina JUMP.

09 - ROTINA ENCERRA

09.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "encerrar" o BIT-BASIC, desativando os procedimentos de interceptação do Interpretador BASIC.

09.2 - CARACTERÍSTICAS

Conforme já descrito no ítem I-03, a interceptação é implementada introduzindo-se um "desvio" para o BIT-BASIC a partir do GANCHO instalado em #FDDB, que é chamado no início da rotina PINLIN.
Este desvio é feito para a rotina DESVIO pela instrução :

JP #FFD9 (#C3 #D9 #FF)

colocada a partir do endereço #FDDB.

Para desativarmos este desvio basta substituirmos o código #C3 (JUMP) por #C9 (RET), com o que será restaurado o retorno normal ao ponto de chamada do GANCHO na ROM.
Com isto o BIT-BASIC passa a ficar "Inativo" (ainda que suas instruções permaneçam na memória).

Esta função foi prevista em razão de que podemos desejar rodar outro programa que ocupe endereços já utilizados pelo BIT-BASIC. Neste caso sua codificação seria "Modificada" e, ao retornarmos ao BASIC, poderíamos obter resultados inesperados já que haveria desvio para uma combinação Imprevisivel de instruções.

(Esta condição NÃO SE APLICA para programas BASIC pois estes

(Esta condição NÃO SE APLICA para programas BASIC pois estes sempre ocupam endereços acima de #8000, não utilizados pelo BIT-BASIC.)

09.3 - ROTINA ASSEMBLER

1030 ENCERRA: LD A,#C9 1040 LD (#FDDB),A 1050 JR RET04

1030 Carrega o valor #C9 no REG-A (Código Instrução RET do Z-80).

1040 Carrega #C9 (RET) no endereço #FDDB.

1050 Desvia para o início da ROTINA PRINCIPAL do BASIC, via rotina RETO4, para a continuidade normal de sua atividade.

ROTINA PARM

10.1 - DBJETIVO

O objetivo desta rotina é capturar um parâmetro numérico a partir da "Linha de Comando BIT-BASIC", converter este valor para "Binário" e colocar este valor no REG-DE.

10.2 - CARACTERÍSTICAS

Por exemplo, se a linha de comando para o BIT-BASIC contém os caracteres "<<1279" nas suas primeiras posições (o que significa que desejamos "Listar o programa a partir 1279"), a rotina PARM fará a conversão do número 1279, "Número armazenado em QUATRO BYTES no BUFFER (ASCII) para o Binário" equivalente armazenado em DOIS BYTES. - ASCII : 1279 = #31 #32 #37 #39 (um BYTE p/cada digito)

- BINARIO : 1279 = #04FF (dois Bytes).

10.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

REG-HL - Endereço do primeiro caráter do parâmetro numérico

10.4 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

REG-DE - Valor Binário do Parâmetro Numérico

REG-HL - Endereço do Último Caráter do Parâmetro Numérico

- Parametro numérico inválido (maior que 65525) C

NC - Parâmetro numérico válido

- Parâmetro é "Zero" Z

- Parâmetro diferente de Zero NZ

10.5 - ROTINA ASSEMBLER (PARM)

1080 PARM: CALL NUMX 1090-DEC HL 1100 RET 1110 LD A,E 1120 OR 1130 RET

1080 Efetua chamada à rotina NUMX a seguir descrita, que efetua a captura do parâmetro numérico.

1090 Diminui REG-HL de uma unidade. O objetivo deste procedimento é "Voltar atrás" o último caráter lido pela rotina NUMX, ficando REG-HL posicionado sobre o "último Caráter do Parâmetro Numérico" obtido.

1100 RETORNA caso o parâmetro numérico não seja válido (0 Indicador de Estado CY é "Ligado" pela rotina NUMX

esta condição ocorrer).

1110 Carrega o conteúdo de REG-E em REG-A.

1120 Compara o conteúdo de REG-A com o conteúdo de REG-D, modalidade OR, coloca o resultado em REG-A e posiciona Indicadores de Estado CY e Z para mostrar se o conteúdo de REG-DE é igual ou diferente de #0000.

1130 RETORNA ao ponto de onde foi chamada a rotina PARM.

10.6 - ROTINA ASSEMBLER (NUMX)

1160 1170 1180 1190 1200	LD LD CALL RET RET	DE,#0000 BC,#0000 RST10 Z NC
1210	PUSH	HL
1220	SUB LD	#30 C,A
1240	LD	H,D
1250	LD	L,E
1260	ADD	HL,HL
1270	ADD	HL,HL
1280	ADD ADD	HL,HL HL,DE
1300	ADD	HL, DE
1310	ADD	HL,BC
1320	EX	DE,HL
1330	LD_	HL, #FFF5
1340	RST	#20
1350	POP	HL C
1360 1370	JP	A04

- 1160 Carrega no REG-DE o valor #0000 ("Inicializa" REG-DE para posteriormente somar os digitos numéricos).
- 1170 Carrega no REG-BC o valor #0000. 1180 Obtém caráter a partir do BUFFER.
- 1190 RETORNA para a Instrução 1090 caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha".
- 1200 RETORNA para a Instrução da linha 1090 caso o dígito obtido não seja numérico (isto indica a condição de "Fim do Parâmetro Numérico").
- 1210 "Salva" na PILHA DO SISTEMA o endereço contido no REG-HL, pois este Registrador será utilizado em seguida para "calcular" o valor binário do número.
- 1220 Subtrai #30 do Acumulador (REG-A). Com isto passamos a ter no REG-A um conteúdo compreendido entre #00 e #09 (já que os caracteres numéricos ASCII correspondentes vão de #30 a #39).

Este conteúdo corresponde à representação "Binária" dos dígitos numéricos de 0 a 9.

- 1230 Carrega o conteúdo do REG-A no REG-C. Assim o REG-BC passa a conter o "Valor Binário" do último caráter obtido (#00XX pois o REG-B contém #00).
- 1240 Carrega no REG-H o conteúdo do REG-D.
- 1250 Carrega no REG-L o conteúdo do REG-E.

 Com as instruções das linhas 1240/1250, REG-DE é
 "Copiado" para REG-HL (o REG-DE é utilizado nesta rotina
 para armazenar o "Sub-Total" dos dígitos numéricos já
 processados).

- **** As instruções das linhas 1260 a 1310 fazem com que o "Sub-Total" (Binário) contido no REG-HL seja multiplicado por dez, e com que seja somado o valor binário do novo caráter numérico obtido (contido no REG-BC).

 Com a repetição deste procedimento, ao final da rotina, teremos acumulado no REG-DE os valores binários dos diversos digitos que compõem o parâmetro numérico, cada qual multiplicado pelo "fator de dez" correspondente à sua posição relativa (o caráter mais à direita multiplicado por 1, o seguinte à sua esquerda por 10, o seguinte por 100, e assim por diante).
- 1260 Soma o valor contido no REG-HL ao próprio REG-HL (equivale a multiplicar por dois o valor contido no REG-HL).

1270 Dobra o valor de REG-HL. 1280 Dobra o valor de REG-HL.

1290 Soma no REG-HL o valor inicial do próprio REG-HL, copiado para o REG-DE pelas instruções 1240/1250.

1300 Soma novamente REG-DE no REG-HL.

- 1310 Adiciona no REG-HL o valor binário do último caráter obtido.
- 1320 Troca os conteúdos de REG-HL e REG-DE. Neste ponto REG-DE passa a conter o "Sub-Total" dos digitos processados até o momento.

1330 Carrega em REG-HL o valor #FFF5 = 65525.

1340 Efetua chamada à rotina DCOMPR que compara o valor contido no REG-DE (se REG-DE > REG-HL o Indicador CY é ligado).

1350 Restaura no REG-HL o endereço salvo na PILHA pela instrução da linha 1210. Esta instrução não modifica os Indicadores de Estado CY e Z, com o que continua mantido o resultado da comparação

efetuada na linha 1340. A restauração tem que ser efetuada neste ponto porque pode haver Retorno na instrução seguinte e, neste caso, a PILHA DO SISTEMA deve estar posicionada no mesmo ponto no qual estava quando a rotina NUMX foi chamada.

1360 RETORNA da rotina NUMX caso o Indicador CY tenha sido ligado pela instrução 1340, o que indica "Parâmetro Inválido" (total já somado no REG-HL é maior do que 65525 - #FFF5).

1370 Desvia para a Instrução 1170 (AO4) para a obtenção e processamento do próximo caráter contido no BUFFER.

11 - ROTINA PXLIN

11.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Recuperar" a "Próxima Linha" de um "Programa BASIC", a partir do seu "Endereço de Início", comparando o "Número" desta linha com um número fornecido.

11.2 - CARACTERÍSTICAS

veja exemplo a seguir).

Esta rotina utiliza os Indicadores de Estado CY e 2 para comunicar à rotina "Chamadora" as condições encontradas. O endereço de início da "Linha Seguinte à Linha Recuperada" também é fornecido, para que a operação possa ser repetida, tornando possível recuperar todas as linhas do programa.

O endereço onde inicia o "Programa BASIC" (endereço de inicio da primeira linha) é guardado em um "Campo" de trabalho do Interpretador BASIC denominado TXTTAB (TEXT TABLE - AREA DE TEXTO), que fica em #F676/#F677 (dois BYTES).

Quando desejamos a primeira linha do programa, devemos colocar em REG-DE o valor contido no campo TXTTAB (normalmente #8001 -

Deve ser fornecido um "Número de Linha" à rotina PXLIN, e ao seu retorno os indicadores CY e Z serão posicionados para refletir a situação da "Linha Recuperada" em relação a este Número (Menor, Igual ou Maior).

ARMAZENAMENTO DE UM PROGRAMA BASIC

Vejamos como são armazenadas as linhas de um programa BASIC.

Cada uma delas é precedida por dois BYTES que guardam o "Endereço de Início da Próxima Linha", mais dois BYTES que guardam o "Número da Linha" (em valor "Binário").
Cada uma delas é "Encerrada" por um BYTE que contém #00.

A condição de "Fim de Programa" é indicada por uma linha cujos dois primeiros BYTES contém #0000 (se esta linha for a primeira indica que não há nenhum programa BASIC carregado).

O "Conteúdo" (TEXTO) da linha é guardado de forma CODIFICADA, segundo critérios administrados pelo BASIC, não sendo diretamente legíveis sem um trabalho prévio de "Decodificação" dos COMANDOS, FUNÇÕES e PARÂMETROS.

Esta codificação visa reduzir o espaço de memória ocupado, além de facilitar os procedimentos de execução do programa (por exemplo, a instrução PRINT é representada por apenas um BYTE que contém o "Código" correspondente "#91" - Estes códigos são conhecidos pelo nome de TOKENS).

Por exemplo, o programa BASIC :

10 PRINT "BBB"

20 BEEP

30 END

É armazenado da seguinte maneira (Digite este programa e examine a memória com o comando ".h8000,8019" do BIT-BASIC) :

Posição Inicial do "Programa BASIC"

Primeira posição sempre contém #00 #8000 #00

Linha Número 10

Endereço início próxima linha (#800C) #8001 #OC #80

Número da linha (#000A = 10) #8003 #0A #00

Código (TOKEN) da instrução PRINT #8005 #91

Caráter "Aspas" (") #8006 #22

#8007 #42 #42 #42 BBB

#800A #22 "Aspas"

Fim da linha 10 #800B #00

Linha Número 20

Endereço início próxima linha (#8012) #800C #12 #80 #800E #14 #00

Número da linha (#0014 = 20)

Código instrução BEEP #8010 #CO

Fim da linha 20 #8011 #00

Linha Número 30

Endereço início próxima linha (#8018) #8012 #18 #80

Número da linha (#001E = 30)

#8014 #1E #00 #8016 #81 Código instrução END

Fim da linha 30 #8017 #00

Condição de "Fim de Programa"

#0000 nos dois BYTES seguintes à última #8018 #00 #00

linha indicam "Fim do Programa BASIC"

11.3 - CONDICÕES DE ENTRADA

REG-DE - Endereço de início da "Linha a Ser Recuperada" TO3 - Número de Linha a ser comparado

11.4- CONDIÇÕES DE SAÍDA

REG-BC - Endereço de início da "Linha Recuperada"

REG-HL

- Número da Linha Recuperada - Endereço de início da "Linha Seguinte à Linha REG-DE Recuperada

- Fim de Programa atingido C,Z

NC,Z - Número Linha Recuperada = Número Pesquisado NC,NZ - Número Linha Recuperada > Número Pesquisado - Número Linha Recuperada < Número Pesquisado C,NZ

11.5 - ROTINA ASSEMBLER

1400 1410	PXLIN:	PUSH	DE BC
1420		LD	(A05+1), DE
	A05:	LD	HL, (#0000)
1440		LD	A,H
1450		OR	L
1460		SCF	
1470		RET	Z
1480		INC	DE
1490		INC	DE
1500		LD	(A06+2), DE
	A06:	LD	DE,(#0000)
1520		LD	HL, (TO3)
1530		RST	#20
1540		EX	DE,HL
1550		LD	(A07+2),BC
	A07:	LD	DE,(#0000)
1570		RET	Z
1580		CCF	
1590		RET	

Recuperada".

1400 Salva na PILHA DO SISTEMA o conteúdo de REG-DE (endereço de início Linha a ser Recuperada).

1410 Coloca no REG-BC o último valor armazenado na PILHA DO SISTEMA.

(As instruções 1400/1410 efetuam a transferência do valor do REG-DE para o REG-BC, utilizando a PILHA como meio intermediário.)

**** As instruções 1420 e 1430 servem para colocar no REG-HL o "CONTEÚDO DOS BYTES APONTADOS PELO REG-DE".

Isto é conseguido fazendo com que a Instrução 1420 "MODIFIQUE O OPERANDO DE ENDEREÇO" da instrução 1430. Com esta técnica, o BIT-BASIC MODIFICA SEU PRÓPRIO CÓDIGO ASSEMBLER para alcançar o objetivo desejado.

1420 Carrega no endereço "AO5+1" (#7134), que corresponde ao "Operando de Endereço" da Instrução da Linha 1430 (AO5), o valor contido no REG-DE.

1430 Carrega no REG-HL os dois BYTES apontados pelo operando de endereço desta instrução (obtido a partir do REG-DE pela Instrução anterior).

No caso do exemplo do item 11.2, se REG-DE contiver #8001 (Endereço da Linha Recuperada), a instrução da linha 1430 ficará "LD HL,(#8001)", com o que será carregado #800C no REG-HL (conteúdo dos BYTES #8001/#8002), que é o "Endereço de Início da Linha Seguinte à Linha

1440 Carrega no REG-A o conteúdo do REG-H.

1450 Compara o conteúdo do REG-A com o conteúdo do REG-H, modalidade OR. O indicador Z é ligado caso o BYTE resultante seja #00 para que isto aconteça é necessário que ambos registradores contenham #00. Este teste, portanto, visa verificar se REG-HL contém #0000, o que indica a condição de "Fim de Programa". 1460 "Liga" o Indicador de Estado CY (SCF = SET CARRY FLAG

Liga Indicador de Transporte).

1470 Caso o Indicador Z tenha sido ligado na instrução 1450, a condição de "Fim de Programa" terá sido alcançada (dois primeiros BYTES da "Linha Recuperada" contém #0000). Neste caso, é efetuado o RETORNO ao ponto de chamada a PXLIN, com as condições (C,Z) posicionadas.

1480 Adiciona uma unidade ao REG-DE.

1490 Adiciona uma unidade ao REG-DE. Neste ponto o REG-DE passa a apontar para o terceiro BYTE da "Linha Recuperada" (o terceiro e quarto BYTES contém o "Número" desta linha).

1500 Carrega REG-DE no endereço "A06+2", que é o "Parâmetro de

Endereço" da instrução seguinte (1510).

1510 Utilizando a mesma técnica descrita nas linhas 1420/1430, carrega no REG-DE o "Número da Linha Recuperada".

1520 Carrega no REG-HL o conteúdo do campo TO3 do BIT-BASIC, onde está armazenado o "Número de Linha a Ser Comparado".

1530 Utiliza a rotina DCOMPR do BIOS para comparar REG-HL com REG-DE.

1540 Troca os conteúdos de REG-DE e REG-HL. Com isto, REG-HL passa a conter o "Número da Linha Recuperada".

1550 Repete a operação da linha 1420

1560 Repete a operação da linha 1430. Com isto, recolocamos no REG-DE o "Endereço de Início da "Linha Recuperada", que poderá ser utilizado pela rotina chamadora para repetir toda a sequência de operações rotina PXLIN, recuperando desta forma todas as linhas do programa, uma após a outra, até se alcançar a condição desejada.

1570 Caso a comparação efetuada na linha 1530 resulte como "Iguais" (Z), o que indica qual "Número da Linha Recuperada" é igual ao "Número Pesquisado", é efetuado o

RETORNO sob a condição (NC,2).

1580 "Complementa" o valor de CY.

1590 RETORNA ao ponto de chamada de PXLIN sob as condições (NZ,NC) ou (NZ,C), indicando que o "Número da Próxima Linha" é MAIOR ou MENOR do que o "Número Pesquisado". OBSERVAÇÃO: As instruções das linhas 1540 a 1570 não alteram o posicionamento dos Indicadores CY e Z.

12 - ROTINA LISTPG

12.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é apresentar um programa BASIC na Tela do Monitor ou TV, a partir de uma linha determinada, até atingir a condição de "Tela Cheia" ou de "Fim do Programa", situação em que o processo é interrompido e o controle é devolvido ao Interpretador BASIC.

São novas funções de grande utilidade disponibilizadas pelo BIT-BASIC, especialmente quando se trata de programa com grande número de linhas, pois a listagem é feita Soh Controle do Usuário".

12.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

12.2.1 - LISTA PÁGINA A PARTIR DE UMA LINHA DETERMINADA.

Sintaxe : <<111 (HOTBIT) ou //111 (EXPERT)

Função : Lista página a partir da linha de número 111

Sintaxe : <[(HOTBIT) ou /[(EXPERT)

Função : Lista página a partir do início do programa

Sintaxe : << (HOTBIT) ou // (EXPERT)

Função : Avança uma linha na página atual

Exemplo: <<130 (HOTBIT) ou //130 (EXPERT)

Lista "Página" a partir da linha 130

12.2.2 - LISTA "PRÓXIMA PÁGINA"

Sintaxe : < (HOTBIT) ou / (EXPERT)

Função : Lista "Página" a partir da linha imediatamente

seguinte à última linha apresentada na Tela anterior.

12.2.3 - FIXA "ÍNDICE DE PÁGINA"

Sintaxe : ((111,i (HOTBIT) ou //111,i (EXPERT)

111 = Número da linha i = indice ("0" a "9")

Função : Relaciona a linha de número 111 ao Índice "i"

Exemplo : <<320,3 (HOTBIT) ou //320,3 (EXPERT)

O Índice de número "3" passa a "Apontar" para a linha de número 320

: Para ser utilizado em associação com o comando OBS. "Lista Página a partir de Índice", a seguir descrito. A diferença deste comando em relação ao do item 12.2.1

é a presença do segundo parâmetro (indice).

12.2.4 - LISTA PÁGINA A PARTIR DE ÍNDICE

Sintaxe : (i (HOTBIT) ou /i (EXPERT) i = fndice ("0" a "9")

Função : Lista página a partir da linha cujo número está

associado ao indice "i"

Exemplo : <3 (HOTBIT) ou /3 (EXPERT)

Lista Página a partir da linha cujo número foi

"Associado" ao Índice "3"

Equivale a <<320 ou //320 para o caso mostrado no

exemplo do item 12.2.3

A diferença deste comando em relação ao do item 12.2.2, é a presença do indice após o "(" ou "/"

12.3 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina é acionada quando a primeira posição da linha de comando para o BIT-BASIC contém o caráter "(" (#3C - HOTBIT) ou "/" (#2F - EXPERT).

Antes de iniciar a apresentação a Tela é totalmente "Apagada" sendo as linhas "escritas" de cima para baixo. Isto permite uma maior velocidade em relação ao comando LIST do BASIC, em razão de não ser necessário "Deslocar para Cima" toda a Tela a cada vez que ela se encontra "Cheia" e nova linha deve ser inserida.

Se a última linha do programa não cabe na PAGINA (Tela Completa) atual, ela é "Apagada" para não aparecer incompleta. Portanto, todas as linhas listadas pelo BIT-BASIC sempre aparecem "completas" na Tela. É possível também "Identificar Rotinas" do programa BASIC com números de "0" a "9" (Índice), para posteriormente solicitar que este programa seja listado a partir destas rotinas.

Estas "Novas Funções" acrescentadas ao BASIC extremamente úteis para se trabalhar com programas "Extensos", especialmente quando é necessário "Caminhar" neles.

A rotina apresenta também outros "Pontos de Entrada" ("Entry-Points") (LISTPG1, LISTPG2, FIMLST) que são utilizados por outras rotinas do BIT-BSIC que também necessitam apresentar linhas na tela.

A rotina LIST do Interpretador BASIC (que está colocada entre os endereços #522E e #5283 da ROM) não foi utilizada pelo BIT-BASIC porque sua codificação e pontos de entrada não atendem às necessidades deste.

12.4 - ROTINA ASSEMBLER (LISTAPG).

Este trecho da rotina LISTAP6 determina qual a função a executar e efetua a preparação de sua execução. Executa também a função de de "Fixar Índice de Página".

CONDIÇÕES DE ENTRADA

REG-HL - Aponta para o segundo caráter da linha de comando do BIT-BASIC. TO3 - Contém o Número da Última Linha da "Página Anterior".

TO3 - Contém o Número da Última Linha da "Página Anterior".
 TO1 - Contém o Número da Primeira linha da Página Anterior.

CONDIÇÕES DE SAÍDA

TO1 - Número da Primeira Linha da página listada.
 TO3 - Número da última Linha da página listada.

```
CALL RST10
1620 LISTAPG:
                 JR
                       Z.B07
1630
                 JR
                       C. B05
1640
                                       (#3C
                                              HOTBIT
                                                          #2F
                                                                EXPERT)
1650
                 CP
                       #XX
1660
                 JR
                       NZ.B04
                 CALL PARM
1670
                 JR
                       C.B01
1680
1690
                 JR
                       NZ.B02
                       DE, (TO1)
1700 B01:
                 LD
                 INC
                       DE
1710
1720 B02:
                 LD
                       (TO3), DE
                 CALL RST10
1730
                 CP
1740
                       #2C
1750
                 JR
                       NZ, B07
                 CALL RST10
1760
1770
                 JR
                       NC,BO7
1780
                 CALL INDICE
1790
                 LD
                       BC, (TO3)
                 LD
1800
                       (B03+2),HL
1810 B03:
                 LD
                      (#0000),BC
                 JP
1820
                       RET04
                 CP
                       #5B
1830 B04:
                 JR
1840
                       NZ, B07
1850
                 LD
                       DE,#0000
1860
                 LD
                       (TO3), DE
1870
                 JR
                       B07
                 DEFS 18
1880
1890 B05:
                 CALL INDICE
1900
                 LD
                       (BO6+1), HL
1910 BO6:
                 LD
                       HL, (#0000)
1920
                 LD
                       (T03), HL
                 LD
                       A, #OC
1930 B07:
1940
                 RST
                       #18
```

1620 Obtém próximo caráter da linha de comando. 1630 Caso encontre a condição de "Fim de Linha" (Z) assume função "Lista Próxima Página" (a linha de comando continha somente o caráter "(" ou "/"). Isto será feito a partir da instrução 1930, de nome

1640 Caso encontre um caráter numérico (C) imediatamente após o caráter "(" ou "/", assume a função de "Lista Página a Partir de Índice", que está implementada a partir da Instrução 1890 (B05).

1650 Se as condições anteriores não se verificarem, testa se caráter obtido é #3C ("<" - HOTBIT) ou #2F ("/" EXPERT).

1660 Se não é "(" ou "/" desvia para a Instrução 1830 (804).

**** Caso os dois primeiros caracteres da Linha de Comando para o BIT-BASIC sejam "<<" (HOTBIT) ou "//" (EXPERT), assume a função "Lista Página a Partir de Uma Linha Determinada" ou a função "Fixa Índice de Página".

1670 Efetua chamada à rotina PARM, cuja função é Parâmetro Numérico" (no REG-DE). "Obter

1680 Desvia para a instrução 1700 (801) caso tenha sido obtido um parametro numérico inválido.

1690 Desvia para a instrução 1720 (802) caso tenha sido obtido um parâmetro numérico válido e diferente de zero.

1700 Caso o parâmetro numérico seja zero ou inválido, coloca em REG-DE o número da "Primeira Linha da Página atual". (Assume função "Avança Uma Linha e Lista Página".)

1710 Soma 1 em REG-DE, para que seja pesquisada a linha

"Seguinte à Primeira Linha da Página Anterior".

1720 Armazena o parâmetro numérico obtido a partir do comando BIT-BASIC (ou o número de linha recuperado instruções 1700/1710) no "Campo de Trabalho" TO3, BYTES em #7B16/#7B17), onde é guardado o "Número da Linha Seguinte à Última Linha Apresentada na Tela" (o BIT-BASIC sempre lista uma nova página a partir 'do número contido neste campo).

1730 Obtém próximo caráter da linha de comando. O objetivo é verificar se existe mais um parâmetro a recuperado (indicado pela presença de uma virgula (#2C) após o primeiro parâmetro numérico). Em caso negativo, assume a função "Lista Página a de Uma Linha Determinada" ((< ou //).

Em caso afirmativo, assume a função "Fixa Indice de

Página" (<<ll1, i ou //ll1, i). 1740 Compara carater obtido com #2C (",").

1750 Se não é virgula, desvia para a instrução 1930 (807).

**** As linhas 1760 a 1820 implementam a função "Fixa Indice de Página".

1760 Obtém no REG-A o próximo caráter da linha de comando (Indice, "0" a "9").

1770 Se o caráter não é numérico, desvia para a instrução 1930 (807 = Lista Página a partir do primeiro parâmetro obtido).

1780 Efetua chamada à rotina INDICE, encarregada de obter em REG-HL o endereço na tabela TO2, onde deve ser guardado o parâmetro numérico anteriormente obtido, correspondente ao Índice contido em REG-A.

1790 Carrega no REG-BC o primeiro parâmetro numérico obtido,

que havia sido salvo no campo TO3.

1800 Carrega o endereço contido no REG-HL (endereço pertencente à tabela TO2), nos BYTES correspondentes ao operando de endereço da instrução seguinte (BO3).

1810 Carrega na tabela TO2 (posição correspondente ao endereço de REG-HL), o valor do REG-BC (número de linha do

primeiro parâmetro).

1820 Encerra a função que "Fixa Índice de Página", retornando ao BASIC via rotina RETO4 (retorno "Normal" ao BASIC).

**** As linhas 1830 a 1870 complementam a verificação da função solicitada, que pode ser ainda "([" ou "(" (HOTBIT) ou "/[" ou "/" (EXPERT).

1830 Compara caráter obtido com "#5B" ("[").

1840 Se não é "[", desvia para a instrução 1930 (807). Com isto será executada a função "Lista Página" a partir dos valores já existentes em TO1 e TO3.

1850 Se caráter em REG-A é "[", carrega #0000 em REG-DE.

1860 Carrega #0000 em TO3 para que a Página seja listada a partir da primeira linha do programa.

1870 Desvia para a instrução 1930 (807).

- 1880 BYTES livres, para facilitar adaptações no BIT-BASIC.
- **** As linhas 1890 a 1920 fazem a preparação para a função que "Lista Página a Partir de Índice", recuperando da tabela TO2 o número da linha correspondente ao indice especificado.
- 1890 Efetua chamada à rotina INDICE, encarregada de obter em REG-HL o endereco na tabela TO2 de onde deve ser recuperado o número de linha previamente armazenado, correspondente ao "Índice" contido em REG-A ("O" a "9").

1900 Carrega no operando de endereço da instrução 806 (linha 1910) o conteúdo de REG-HL, que contém o endereço desejado

da tabela TO2.

1910 Carrega em REG-HL os dois BYTES da tabela TO2 que contém o número da linha desejada. Se o número fornecido como índice for "O", REG-HL conterá o primeiro e segundo BYTES da tabela. Se o número for "1", conterá o terceiro e quarto BYTES, e assim por diante.

1920 Carrega no campo TO3 o valor do REG-HL (Número da Linha Correspondente ao Índice).

Este número é "Salvo" para uso posterior.

**** As linhas 1930/1940 "Limpam a Tela" antes de iniciar a apresentação da linhas do programa.

1930 Carrega em REG-A o valor #OC.

1940 Efetua chamada à rotina OUTDO (OUTPUT DO - EXECUTA SAÍDA) do BIOS, cuja função é "Enviar um Dado ao último Dispositivo Referenciado" (neste caso, a Tela).
Alguns caracteres têm finalidades especiais quando tratados por esta rotina (veja APÊNDICE 06).
Este é o caso do caráter #0C, cuja função é "Limpar a Tela e Voltar o Cursor para a Posição (1,1)", equivalente ao acionamento das teclas "CONTROL+L".
Em função deste procedimento, cada nova "Página" é apresentada pelo BIT-BASIC sempre "de cima para baixo".

12.5 - ROTINA ASSEMBLER (LISTPG1)

Este trecho da rotina LISTAPG percorre o programa BASIC até se posicionar na primeira linha a ser apresentada.

CONDIÇÕES DE ENTRADA :

TO3 - Número da Linha a ser Procurada

CONDICÕES DE SAÍDA :

REG-DE - Endereço da Primeira Linha a Apresentar

1960 LISTPG1: LD DE,(#F676) 1970 B10: CALL PXLIN 1980 JR NC,LISTPG2 1990 JR NZ,B10

1960 Carrega no REG-DE o conteúdo dos BYTES #F676/#F677 (Campo TXTTAB do BASIC = Endereço da primeira linha do programa).

A primeira linha a ser apresentada é procurada sempre desde o início do programa BASIC, em razão de que a cada nova inclusão/exclusão/alteração o Interpretador BASIC realoca todas as linhas do programa, com modificação de seus endereços na memória.

1970 Efetua chamada à rotina PXLIN, para obter a "Próxima

Linha" do programa BASIC.

Esta rotina compara o número da linha obtida com o conteúdo do campo TO3, e posiciona os Indicadores CY e Z para indicar as condições encontradas.

**** Neste ponto o campo TO3 pode conter os valores:

 "Zero", caso o comando atual seja "<<" ou "//" ("Listar Página a Partir do Início do Programa BASIC").

2) "111", caso o comando atual seja "<<111" ou "//111". ("Lista Página a Partir da Linha 111.) "Número da Linha Seguinte à Última Linha Apresentada na Tela", caso o comando atual seja "(" OH "/" (este número terá sido salvo na passagem anterior pela rotina LISTAPG. ("Lista Próxima Página".)

4) "Número da Linha Correspondente ao Índice i", caso o comando atual seja "(i" ou "/i".

("Lista Página a Partir de Índice".)

1980 Caso o número da linha obtida seja maior ou igual a TO3, desvia para a rotina LISTPG2, que iniciará a apresentação da Página na Tela.

1990 Caso o fim do programa não tenha sido atingido, desvia para a instrução 1970 (B10) para obter a próxima linha. Caso tenha sido alcançado o fim do programa segue para a Instrução seguinte (Rotina FIMLST).

15.6 - ROTINA ASSEMBLER (FIMLST)

Este trecho da rotina LISTAPG efetua os procedimentos para encerramento da listagem de uma Página na Tela.

2010 FIMLST:

XOR A 2020 LD (TO7),A 2030 LD HL,#0015 JP 2040 RET02

2010 "Zera" o conteúdo de REG-A.

2020 Move zero (REG-A) para o campo TO7. O campo TO7 é utilizado para indicar que devem ser apresentadas apenas as linhas que contém uma constante determinada (veja comando "=", item 19), e é sempre "Desligado" ao fim de cada Página apresentada.

2030 Carrega o valor #0015 no REG-HL.

2040 Desvia para a rotina RETO2 que fará a passagem do caráter #15 à rotina de tratamento de Tela. Assim será executada a função especial "Apaga Toda a Linha Onde Está o Cursor" (veja APÉNDICE 06). Procedendo desta forma, a última linha que apresentada na tela será sempre inteiramente "Apagada", ficando o seu número "Guardado" no campo TO3 para que ela seja apresentada na "Próxima Página", caso solicitado. Esta estratégia foi utilizada em razão de que as linhas de programa BASIC são de tamanho variável, e serve para garantir que nunca uma linha será "Parcialmente" mostrada na Tela.

12.7 - ROTINA ASSEMBLER (LISTPG2)

Este trecho da rotina LISTAPG apresenta na Tela as linhas de uma Página, uma a uma, até alcançar a condição de "Tela Completa" ou de "Fim de Programa".

CONDIÇÕES DE ENTRADA :

REG-HL - Número da Primeira linha

REG-BC - Endereco de Início da Primeira linha REG-DE - Endereco de Início da Próxima Linha

(Para o exemplo de programa mostrado no item II-11.2, no caso da primeira linha, o conteúdo do REG-HL seria #000A (10), o do REG-BC #8001, e o do REG-DE seria #800C).

2070 LISTPG2: LD (TO1), HL CALL #00B7 20B0 B11: C,FIMLST 2090 JR PUSH DE 2100 CALL IMPLIN 2110 POP DE 2120 C,FIMLST JR 2130 CALL PXLIN 2140 NZ.B11 JR 2150 FIMLST JR 2160

2070 "Salva" o "Número da Primeira Linha Apresentada na Tela" no campo TO1.

2080 Efetua chamada à rotina BREAKX ("INTERRUPÇÃO-X") do BIOS, cuja função é "Verificar se Estão Pressionadas as Teclas

CONTROL+STOP". 2070 Caso as teclas estejam sendo acionadas (neste caso o Indicador CY é "Ligado" pela rotina BREAKX), o programa é desviado para a rotina FIMLST, já descrita no ítem anterior. Isto é feito para possibilitar ao usuário a interrupção

da listagem antes do seu final. que contém o (REG-DE será 2100 "Salva" na PILHA DO SISTEMA o REG-DE, "Endereco de Início da Próxima Linha"

utilizado/modificado pela rotina IMPLIN).

2110 Efetua chamada à rotina IMPLIN, que faz a apresentação de uma linha na Tela.

2120 Recupera o "Endereço de Início da Próxima Linha" da

2130 Caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Tela" (o Indicador CY é "Ligado" por IMPLIN neste caso), desvia para a rotina FIMLST, já descrita no ítem anterior. 2140 Obtém a "Próxima Linha" do programa BASIC.

2150 Caso não tenha sido alcançada a condição de "Fim de Programa" (indicador Z posicionado pela rotina PXLIN), desvia para a instrução 2080 (B11) desta rotina, para apresentação da nova linha na Tela.

2160 Caso tenha ocorrido o fim do programa antes de completada

a Tela, desvia para a rotina FIMLST.

13 - ROTINA IMPLIN

13.1-OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Decodificar" a linha de programa BASIC, mostrar na Tela o "Número da Linha" e acionar a rotina IMPL que apresenta os demais caracteres na Tela.

13.2 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-HL - Número da Linha REG-BC - Endereço de Início da Linha

13.3 - CONDIÇÕES DE SAÍDA
CY = C - Tela Completa
CY = NC - Tela ainda não atingiu a última linha inferior

13.4 - ROTINA ASSEMBLER

LD (T03), HL 2190 IMPLIN: 2200 LD HL, #0004 ADD HL, BC 2210 5550 LD BC, #5284 2230 CALL CALL A. (T07) 2240 LD 2250 CP #00 Z, B14 JR 5590 CALL VERCHR 2270 2280 CCF RET 2290 NC 2300 B14: LD HL, (TO3) 2310 LD BC,#3412 CALL CALL 5350 2330 LD 05#,A 2340 RST #1R 2350 LD HL, #F55D CALL IMPL 2360 2370 RET

2190 "Salva" REG-HL (Número da Linha) no campo TO3.

2200 Carrega #0004 em REG-HL.

2210 Soma ao REG-HL o REG-BC (Endereço de Início da Linha). Com isto, REG-HL passa a apontar para a "Posição Inicial da Linha +4", que é onde se inicia de fato o seu conteúdo, já que os dois primeiros BYTES contém o "Endereço da Próxima Linha" e os dois BYTES seguintes contém o "Número da Linha" (veja exemplo do ítem II-11.2, no qual REG-HL estaria apontando para #8005 no caso da linha 10, ou #8016 no caso da linha 30).

2220 Carrega no REG-BC o valor #5284.

2230 Aciona a rotina do BASIC encarregada de efetuar "Decodificação" de uma linha de programa, "Desfazendo" codificação interna efetuada pelo BASIC. Esta rotina inicia no endereco #5284 da ROM, e por este motivo é necessário acessá-la por intermédio da rotina CALL.

Esta rotina sempre coloca no BUFFER a linha de programa BASIC "Desmontada" (a partir do endereço #F55E), na mesma forma com que ela foi originalmente digitada pelo usuário (exceto o "Número da Linha" que não é ai colocado).

2240 Carrega no REG-A o conteúdo do campo TO7, que indica "Se É para Verificar ou Não" a presença de uma constante

determinada na linha de programa (este campo é "Ligado" pela rotina VERCTE - VERIFICA CONSTANTE).

2250 Verifica se o campo TO7 está "Desligado".

2260 Caso TO7 esteja "Desligado", desvia para a instrução 2300

(B14), sem pesquisar a constante.

2270 Caso TO7 esteja "Ligado", efetua chamada à rotina VERCHR (VERIFICA CARACTERES), cujo objetivo é checar determinado conjunto de caracteres, fornecidos por comando "=" está presente na linha atualmente processada

para decidir se ela deve ou não ser apresentada na Tela. "Inverte" o valor de CY. A rotina VERCHR "Liga" CY se a constante não está 5580 presente, porém este Indicador é "Invertido" por esta instrução, para não retornar da rotina IMPLIN com o Indicador CY "Ligado" neste caso, o que indicaria condição de "Tela Completa", quando não é esta situação.

2290 RETORNA ao ponto de chamada da rotina IMPLIN, não listando a linha atual, caso a constante determinada não

esteja presente nesta linha.

2300 Recupera em REG-HL o "Número da Linha Atual", salvo no campo TO3 pela instrução 2190 no início desta rotina.

2310 Carrega no REG-BC o valor #3412.

2320 Aciona a rotina do BASIC encarregada de efetuar a apresentação de um "Número ASCII" na Tela, a partir "Valor Binário" contido no REG-HL. Esta rotina inicia no endereço #3412 da ROM, porém utiliza instruções de endereços ocupados pelo BIT-BASIC, sendo necessário acessá-la por intermédio da rotina CALL. Como REG-HL contém o "Número da Linha", é este o número que será colocado na Tela.

2330 Carrega #20 no REG-A.

2340 Apresenta o caráter "Branco" ("#20") na Tela, em seguida ao "Número da Linha", utilizando a rotina OUTDO do BASIC.

2350 Carrega no REG-HL o valor #F55D, que é o "Endereço do BUFFER da Linha Decodificada, menos 1".

2360 Efetua chamada à rotina IMPL, a seguir descrita, que colocará o TEXTO DA LINHA na Tela.

2370 RETORNA ao ponto de chamada à rotina IMPLIN, para obtenção da "Próxima Linha" a ser apresentada.

14 - ROTINA IMPL

14.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é controlar a colocação de cada caráter da linha atual na Tela, a partir do BUFFER do BASIC que inicia em #F55E, até que toda a linha tenha sido apresentada ou até que tenha sido alcançada a "última Linha Inferior da Tela".

14.2- CONDIÇÕES DE ENTRADA :

REG-HL - Endereço de Início do BUFFER, menos 1

14.3- ROTINA ASSEMBLER

CALL RST10 2400 IMPL: 2410 JR Z.B16 CALL IMPTELA 2420 RET C 2430 2440 JR IMPL 2450 B16: LD A. #OA 2460 CALL IMPTELA 2470 RET C LD 2480 A,#01 2490 LD (#F3DD),A 2500 RFT

2400 Obtém próximo caráter da linha a ser listada.

2410 Caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha" (indicada por #00), desvia para a instrução 2450 (B16).

2420 Efetua chamada à rotina IMPTELA, a seguir descrita, que apresenta o caráter na Tela e verifica se a última linha foi alcançada (Liga Indicador CY).

2430 RETORNA ao ponto de chamada de IMPL caso a última linha tenha sido atingida.

2440 Desvia para a instrução 2400 (IMPL) para obter e apresentar o próximo caráter.

**** As instruções das linhas 2450 a 2500 são executadas quando da condição de "Fim de Linha" e efetuam a movimentação do CURSOR para o início da próxima linha da Tela.

2450 Carrega no REG-A o valor #0A.

2460 Envia para a tela o caráter #0A, utilizando para isto a rotina IMPTELA.

Esta ação resulta na execução de um "Procedimento Especial" pela rotina de Administração da Tela (veja APÊNDICE 06), que neste caso é a função de "Mudança de Linha - Line Feed", acionada por aquele caráter.

O cursor estará posicionado na linha seguinte à última

linha listada.

2470 Caso a última linha inferior da Tela tenha sido alcançada, RETORNA ao ponto de chamada a IMPL.

2480 Carrega #01 em REG-A.

2490 Armazena o valor #01 no campo de nome CSRX do BASIC (CURSOR POSITION X), localizado no BYTE #F3DD, onde é armazenado o valor da posição "X" atual do CURSOR (posição "dentro" de uma determinada linha, ou "número da coluna").

O efeito deste procedimento é fazer com que o CURSOR passe a estar na primeira posição (Coluna) da linha

posicionada pela instrução de 2460.

OBS.: A posição de memória de endereço #F3DC guarda o campo CSRY (CURSOR POSITION Y) onde o BASIC armazena o valor da posição "Y" do cursor (Linha da Tela).

Podemos utilizar as variáveis CSRX e CSRY para movimentar o CURSOR pelas posições que desejarmos na Tela.

2500 RETORNA ao ponto de chamada da rotina IMPL.

15 - ROTINA IMPTELA

15.1- OBJETIVO

O objetivo desta rotina é apresentar na TELA do Monitor ou TV conectada ao seu MSX o caráter contido no REG-A, utilizando para isto a rotina do BIOS de "Administração de Tela" OUTDO (EXECUTA SAÍDA - RST #18).

15.2 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-A - Caráter a ser apresentado

15.3 - CONDIÇÕES DE SAÍDA
CY * C - Última linha da Tela alcançada
CY = NC - Última linha da Tela não alcançada

15.4 - ROTINA ASSEMBLER

2530 IMPTELA: LD 2540 LD A. (T18) CP #00 2550 2560 JR NZ, B17 A.(#F3DC) LD 2570 2580 CP #17 CCF 2590 RET 5900 2610 B17: LD A.C #18 RST 5950 2630 RET

2530 "Salva" o caráter de REG-A no REG-C.

2540 Carrega no REG-A o campo T18, que indica se está sendo executado o comando ".c" ou ".m" do BIT-BASIC (Copia ou Move linhas - Veja rotina COPMOV).

2550 Compara REG-A com #00.

- 2560 Se o campo T18 está "Ligado" (REG-A diferente de #00), o que indica que está sendo processado um comando de CÓPIA ou MOVIMENTO de linhas, desvia para a Instrução 2610 (B17), com o que o caráter é enviado para a tela sem verificar se a última linha inferior da Tela foi atingida (tais funções não podem ser interrompidas por esta condição).
- **** Caso o comando atual não seja ".c" ou ".m", verifica se o caráter a ser apresentado vai ou não para a última linha da Tela, o que é feito pelas Instruções 2570 a 2600. Estas Instruções utilizam para esta verificação o próprio controle do BIOS sobre o posicionamento do CURSOR.
- 2570 Carrega no REG-A o conteúdo do campo CSRY (#F3DC número da linha da Tela onde o CURSOR está localizado).
- 2580 Compara a "Posição Vertical" atual do CURSOR com 23 = #17 (o indicador CY é "Ligado" caso o cursor esteja em uma linha "Menor" do que 23).

2590 "Inverte" o valor do indicador CY.
Após esta instrução o indicador CY estará "Ligado" caso o
CURSOR esteja localizado na linha 23 (#17) ou em linha
anterior a esta (a linha 23 é utilizada como "última
Linha Inferior" da Tela).

2600 RETORNA ao ponto de chamada de IMPTELA caso a última linha tenha sido alcançada, com o Indicador CY "Ligado" (C =Fim de Tela alcançado), para que sejam tomadas as

providências devidas pela rotina chamadora.

**** As linhas 2610 a 2630, finalmente, colocam na TELA o caráter desejado.

2610 "Retorna" ao REG-A o valor salvo em REG-C pela Instrução 2530 (caráter a ser apresentado na Tela).

2620 Efetua chamada à rotina OUTDO (EXECUTA SAÍDA) do BIOS, que coloca o caráter desejado na Tela, ou executa a "Função Especial" por ele determinada (veja APÊNDICE 06).

2630 RETORNA ao ponto de chamada de IMPTELA, com o caráter desejado já apresentado e com o indicador CY "Desligado" (NC - Fim de Tela não alcançado).

16 - ROTINA INDICE

16.1- OBJETIVO

O objetivo desta rotina é calcular o endereço de tabela onde deve ser colocado, ou de onde deve ser retirado, "Número de Linha" correspondente a um "Índice" fornecido em comando do tipo "<<lll,i" ou do tipo "<i" (EXPERT "//lll,i" ou /i").

16.2 - CARACTERÍSTICAS Como o indice é comportado por um único dígito não é utilizada a rotina PARM para sua obtenção.

16.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-A - Índice (Número de "O" a "9" - Formato ASCII #30 a #39).

16.4- CONDIÇÕES DE SAÍDA REG-HL - Endereço da tabela TO2, correspondente ao "Número de Linha" relacionado ao Índice.

16.5- ROTINA ASSEMBLER

2660	INDICE:	SUB	0E#
2670		ADD	A,A
2680		LD	D,#00
2690		LD	E,A
2700		LD	HL, TOE
2710	-	ADD	HL, DE
2720		RET	3.

2660 Subtrai #30 de REG-A.

Com isto seu conteúdo "O a 9" (ACII = #30 A #39) continua a ser "O a 9", porém em "Valor Binário", ou seja, "00000000 = #00" a "00001001 = #09".

2670 "Duplica" o valor de REG-A, adicionando o seu valor a ele próprio (cada Número de Linha ocupa dois BYTES). "Zera" o conteúdo de REG-D.

2690 Carrega REG-A em REG-E. Com isto o REG-DE passa a conter o valor do Deslocamento" do número de linha em relação ao "Início da Tabela".

- Se Índice = "0", Deslocamento = 0 (#0000). - Se Índice = "1", Deslocamento = 2 (#0002).

- E assim por diante. 2700 Carrega em REG-HL o endereço de "Início da Tabela TO2" (#7BO2).

Soma o "Endereço de Início da Tabela TO2" com o "Deslocamento na Tabela" (REG-DE). 2710 Soma Assim teremos em REG-HL o "Endereço na Tabela TO2" onde está o "Número de Linha" correspondente ao Índice fornecido.

2720 RETORNA ao ponto de chamada de INDICE.

17 - ROTINA VOLTLIN

17.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Retroceder" um certo número de linhas em um Programa BASIC a partir da "Primeira Linha Apresentada na Tela" e, em seguida, desviar para a rotina encarregada de "Listar Página" (LISTPG1/LISTPG2).

17.2 - CARACTERÍSTICAS.

Esta rotina é acionada quando a primeira posição da linha de comando para o BIT-BASIC contém o caráter "[" (#5B).

Se nos procedimentos de retorno o início do programa for alcançado, será mostrada uma Página a partir da primeira linha do programa.

17.3 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

17.3.1 - RETROCEDE TRÊS LINHAS E LISTA PÁGINA.

Sintaxe : [

Função : Retrocede três linhas e lista página

A escolha de "Três" linhas foi feita ,neste caso, em razão de que este é o maior número de linhas que podemos retroceder com garantia de que nenhuma delas será "Pulada", já que mais de três linhas de 256 caracteres ultrapassam os limites da tela (com largura normal, WIDTH = 38).

17.3.2 - RETROCEDE UMA LINHA E LISTA PÁGINA.

Sintaxe : [[

Função : Retrocede uma linha e lista página

17.3.3 - RETROCEDE "N" LINHAS E LISTA PÁGINA.

Sintaxe : [[nnn

Função : Retrocede nnn linhas e lista página

Exemplo: [[30

Retrocede 30 linhas e lista página

17.4 - CONDIÇÕES DE ENTRADA Comando "[", conforme sintaxe já descrita

17.5 - CONDIÇÕES DE SAÍDA Condições requeridas pelas rotinas LISTPG1 ou LISTPG2

17.6 - ROTINA ASSEMBLER

**** As instruções das linhas 2750 a 2840 colocam no campo T04 a. "Quantidade de Linhas a Retroceder".

2750 VOLTLIN: DE, #0003 LD LD (TO4), DE 2760 2770 CALL PARM C,C02 2780 JR JR NZ,CO1 2790 CALL RST10 2800 #5B CP 2810 NZ,CO2 2820 JR DE,#0001 LD 2830 LD (TO4), DE 2840 CO1:

2750 Carrega #0003 em REG-DE.

2760 Carrega #0003 em TO4 (quantidade linhas a retroceder).

2770 Efetua chamada à rotina PARM ("Dbtém Parâmetro Numérico"). 2780 Caso tenha ocorrido erro na obtenção do parâmetro (CY Ligado), desvia para a instrução CO2 assumindo O3 para

quantidade de linhas a retroceder (TO4).

2790 Caso o número obtido seja diferente de Zero, desvia para a instrução 2840 (CO1).

fornecido 2800 Caso o número obtido seja Zero (não foi

parâmetro numérico), obtém "Próximo Caráter". 2810 Compara próximo caráter com "[" (#5B). 2820 Se o próximo caráter não é "[" desvia para desvia para a instrução 2850 (CO2). Neste caso TO4 contém 03.

2830 Carrega em REG-DE o valor "1" (#0001), caso o próximo caráter seja "[" (trata-se de um comando "[[" - Retrocede uma linha).

2840 Carrega em TO4 o valor contido em REG-DE (que #0001 ou o valor do parâmetro numérico obtido).

**** As linhas 2850 a 2950 posicionam o BIT-BASIC na "Primeira Linha" da "Página Anterior" apresentada na Tela. Se ela não está mais presente no programa (pode já ter sido eliminada) a linha seguinte é posicionada. É a partir desta linha que o retrocesso é efetuado.

DE, (#F676) LD 2850 CO2: LD 5890 HL, (TO1) (T03), HL LD 2870 A, #OC LD 2880 RST #18 2890 CALL PXLIN 2900 CO3: NC,CO4 2910 JR JR NZ,CO3 2920 RETO4 JP 2930 PUSH BC 2940 CO4: POP DE 2950

- 2850 Carrega no REG-DE os BYTES #F676/#F677 que contém o"Endereço de Início da Primeira Linha de Programa BASIC" (campo TXTTAB do Interpretador BASIC).
- 2860 Carrega no REG-HL o "Número da Primeira Linha da Página Anterior", colocada no campo TO1 pela rotina LISTPG2, Instrução 2070.
- 2870 Coloca o conteúdo de TO1 em TO3 (via REG-HL) para "Procurar" esta linha no programa BASIC (Rotina PXLIN).

2880 Carrega #OC no REG-A.

2890 "Apaga" a Tela (veja item II-12.4, Instrução 1940).

2900 Efetua chamada à rotina PXLIN, para obter o Endereço e o Número da "Próxima Linha" do programa BASIC.
A pesquisa começa a partir da primeira linha do programa em função do valor colocado no REG-DE pela instrução da linha 2850.
Será obtida uma linha de número "Igual ou Maior" que TO3.

2910 Caso a rotina PXLIN "Devolva" a condição "NC", o que significa que o "Número da Linha Obtida" é "Igual ou Maior" ao "Número da Primeira Linha Tela Anterior" (Campo TO3), desvia para a Instrução 2940 (CO4) que dará continuidade ao comando de "Retrocesso".

2920 Caso a rotina PXLIN "Devolva" as condições (C,NZ), o que significa que o "Número da Linha Obtida" é "Menor" do que o número procurado (TO3), desvia para a Instrução 2900 (CO3) para obter e comparar a "Próxima Linha".

2930 Caso a condição retornada por PXLIN seja (C,Z), indicando "Fim do Programa", efetua retorno ao BASIC em "Condição Normal", sem mostrar qualquer linha na Tela.

2940 Coloca REG-BC na PILHA (endereço de início da linha Recuperada).

2950 Copia REG-BC para REG-DE (via PILHA).

**** As instruções das linhas 2960 a 3010 verificam se foi alcançado o "Inicio do Programa" durante os procedimentos de retorno, providenciando a sua listagem desde este ponto em caso afirmativo.

2960 CO5: LD HL,(#F676) 2970 RST #20 2980 JR NZ,CO6 2990 LD DE,#0000 3000 LD (TO3),DE 3010 JP LISTPG1

2960 Carrega em REG-HL o conteúdo dos BYTES #F676/#F677 (TXTTAB - "Endereco de Inicio de Primeira Linha do Programa").

2970 Compara REG-HL (Início Primeira Linha BASIC) com REG-DE (Início Linha Atual), via rotina DCOMPR do BIOS.

2980 Se REG-HL "Diferente" de REG-DE, (o que significa que a Linha Atual não é a Primeira), desvia para a instrução 3030 (CO6) para "Retroceder Mais Uma Linha". Se início do programa alcançado, segue com a Instrução 2990.

2990 Carrega #0000 no REG-DE

3000 Carrega #0000 em TO3 (primeira linha a ser listada). 3010 Desvia para a rotina LISTPG1, que fará a apresentação do Programa BASIC a partir da primeira linha (TO3 = #0000).

**** As instruções das linhas 3030 a 3080 retrocedem, BYTE a BYTE, a partir do endereço posicionado pelos procedimentos já descritos, até encontrar a posição de "Início da Linha Anterior Menos 1", que é o "Último Caráter" da linha anterior a esta (sempre contém #00). Faremos sempre referência ao exemplo do ítem II-11.2 que descreve o armazenamento de programas BASIC. Se estivéssemos posicionados no "Início da Linha 30" (Endereço #8012) ao final destas instruções, estaríamos posicionados no "Início da linha 20 menos 1" (#800B), que corresponde também ao "Final da Linha 10" (contém #00). No caso de atingirmos o início do programa, estaríamos posicionados no endereço #8000, que sempre contém #00.

PUSH DE 3030 C06: DEC DE 3040 C07: DEC DE 3050 COB: LD A. (DE) 3060 CP 3070 #00 JR NZ, COB 3080

3030 "Salva" REG-DE na PILHA (endereço primeira posição da linha atual) (#8012).

3040 Subtrai 1 do REG-DE, que passa a apontar para a "última Posição" da linha anterior (#8011) (esta posição contém #00 e deve ser "Pulada", o que é feito pela instrução seguinte que reduz REG-DE de mais uma unidade).

3050 Subtrai 1 de REG-DE (#8010).

3060 Carrega no REG-A o caráter apontado por REG-DE.

3070 Compara REG-A com #00.

3080 Se REG-A não contém #00, desvia para a Instrução 3050 (CO8) para obter e comparar o caráter anterior a este.

As instruções das linhas 3090 a 3160 verificam se a posição que contém #00 realmente corresponde a um de Linha", pois é possível que no meio de uma linha também tenha sido armazenado um caráter #00 pelo BASIC (por exemplo, no endereco #8015). posições Isto é efetuado verificando-se se as duas seguintes ao #00 contém o "Endereço de Inicio da Linha Seguinte" (os dois primeiros BYTES de qualquer linha sempre contém esta informação). Para verificar se o #00 contido no endereço #800B do exemplo corresponde a um final da linha, o BIT-BASIC verifica se o conteúdo dos BYTES #800C/#800D é #8012, que corresponde ao endereco inicial da linha 30. Como esta condição é verdadeira, conclui-se que o caráter #00 pesquisado está no final da linha anterior à linha BASIC de número 20 que, por sua vez, é a linha anterior à

Com isto "Retrocedemos" uma linha no programa BASIC.

INC DE 3090 LD (CO9+1),DE 3100 3110 C09: LD HL, (#0000) POP RC. 3120 3130 AND A SBC HL, BC 3140 3150 PUSH BC JR NZ,CO7 3160

3090 Adiciona 1 ao REG-DE, que passa a apontar para o caráter seguinte ao que contém #00 (#800C).

3100 Carrega REG-DE no "Campo de Endereço" da Instrução 3110 que, para o caso do exemplo, passa a ser "LD HL,(#800C)".

3110 Carrega no REG-HL o conteúdo do endereço definido pela instrução anterior.

Após a sua execução, REG-HL conterá #8012, que é o valor

armazenado nos BYTES #800C/#800D. 3120 Carrega o último valor da PILHA no REG-BC, que é o "Endereco de Início da Linha Anterior", aí colocado pela

instrução 3030 (CO6).

3130 "Zera" o Indicador de Estado CY. Isto é feito para que o resultado da instrução seguinte não seja comprometido se CY estiver "Ligado".

3140 Subtrai de REG-HL o valor de REG-BC.
Esta instrução subtrai ainda o valor de CY deste resultado (nada será subtraído pois CY já foi "Zerado" na instrução anterior).
Esta instrução é utilizada para "Compararmos" os valores contidos em REG-HL e REG-BC.

3150 "Salva" novamente na PILHA o conteúdo de REG-BC, dali retirado pela instrução da linha 3120 (não altera o

posicionamento dos Indicadores de Estado CY e Z).

3160 Se a subtração da linha 3140 resulta "NZ", o que indica que o conteúdo de REG-HL não era igual ao conteúdo de REG-BC (os dois BYTES após #00 não contém o endereço de início da próxima linha), desvia para a instrução 3040 (CO7) para a continuação dos procedimentos de retrocesso até o próximo #00.

Se REG-HL igual a REG-BC (uma linha foi retrocedida), segue para o trecho a seguir descrito.

**** As instruções das linhas 3170 a 3240 verificam se já foi retrocedida a quantidade desejada de linhas (armazenada no campo TO4 pelas instruções iniciais da rotina VOLTLIN).

POP BC 3170 BC, (T04) LD 3180 3190 DEC RC. LD A.C 3500 3210 OR JR Z,C10 3550 LD (TO4),BC 3530 JR C05 3240

3170 Retira da PILHA o valor aí colocado pela Instrução 3150, com o objetivo de não deixar este valor "Pendente" na PILHA (ela deve sempre retornar à sua posição inicial).

3180 Carrega no REG-BC a quantidade de linhas que falta ainda retroceder (Campo TO4).

3190 Subtrai 1 de REG-BC.

3200 Carrega REG-C em REG-A.

3210 Compara REG-B com REG-A na modalidade "OR". O objetivo é verificar se REG-BC contém #00 (somente neste caso o Indicador Z estará "Desligado" após execução desta instrução).

3220 Caso REG-BC contenha #00, é porque já retrocedemos à quantidade de linhas desejada e, então, é efetuado desvio para a instrução 3270 (C10), que encaminhará o programa

para listar Página a partir da linha atual.

3230 Caso ainda não tenhamos retrocedido a quantidade de linhas desejada, armazena no campo TO4 o conteúdo do REG-BC (quantidade de linhas a retroceder, menos 1).

3240 Desvia para a instrução 2960 (CO5) para verificar se início do programa BASIC foi atingido, continuando os procedimentos de retrocesso de linhas.

**** As linhas 3270 a 3350 efetuam a preparação para listar uma "Página" do programa BASIC, de acordo com os parâmetros exigidos pela rotina LISTPG2, a partir da linha obtida.

PUSH DE 3270 C10: DE 3580 INC INC DE 3290

(C11+1), DE 3300 LD HL, (#0000) LD 3310 C11:

POP BC 3350

(C12+2),BC LD 3330 LD DE, (#0000) 3340 C12: LISTPG2 JP 3350

3270 Salva REG-DE na PILHA (endereço de início linha desejada).

3280 Adiciona 1 ao REG-DE.

3290 Adiciona 1 ao REG-DE. (passa apontar para a linha a listar, Terceiro/Quarto BYTES da primeira "Número #800E/#800F no caso do exemplo, que contém o Linha'' = #0014 = 20).

3300 Carrega REG-DE no campo de endereço da instrução C11, passa a ser "LD HL,(#800E)" para o caso do exemplo.

3310 Carrega no REG-HL o "Número da Linha" desejada (#0014 20 no caso do exemplo).

3320 Carrega PILHA no REG-BC (endereço da linha desejada).

3330 Carrega REG-BC no campo de endereco da instrução C12, que DE, (#800C)" para o caso do exemplo. fica "LD

3340 Carrega no REG-DE o "Endereco de Início da Próxima Linha"

(#8012 para o caso do exemplo).

3350 Desvia para a rotina LISTPG2 que fará a apresentação de uma "Página" na Tela a partir da linha atual (linha no caso do exemplo).

18 - ROTINA NOVOBAS

18.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é reposicionar os parâmetros internos do BIOS/BASIC de maneira a possibilitar o carregamento de um novo programa BASIC, após o programa atual, sem destruir o seu conteúdo.

Efetua ainda o "Retorno" ao primeiro programa, ou a "União" dos

dois programas presentes na memória.

Estas novas funções disponíveis são muito úteis, por exemplo, quando queremos "inserir" no programa atual rotinas previamente preparadas e salvas.

O comando "Merge" do Interpretador BASIC apresenta, neste caso, as desvantagens de "Misturar" as linhas e de exigir o

salvamento prévio das rotinas no formato ASCII (Save"....,A).

Outra utilidade das novas funções é "Olharmos" um programa armazenado em fita ou disco sem destruirmos o programa atual e, opcionalmente, a ele "Retornarmos" sem necessidade de NOVA operação de "Carregamento".

18.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS

18.2.1 - REPOSICIONA VARIÁVEIS

Sintaxe : .z

Função: Variáveis BASIC passam a apontar para nova "Posição Inicial" de carga de programas (após o final do Programa Atual = Programa Pimário).

A carga do Programa Secundário poderá ser feita com as funções normais de "LOAD" do BASIC.

18.2.2 - RETORNA AD PROGRAMA PRIMÁRIO

Sintaxe : .zr

Função : Retorna ao programa BASIC "Primário". (O programa "Secundário" é perdido.)

18.2.3 - UNIÃO DOS PROGRAMAS

Sintaxe : .zu Função : Os programas Primário e Secundário se fundem num só.

18.3 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina é acionada quando as primeiras posições do comando BIT-BASIC contém os caracteres ".z". O caráter seguinte define a opção desejada (Posicionamento, Retorno ou União).

Na função de "Preparação para Carga" é reservada área "Após" o programa corrente, que permanece na memória, porém "Invisível". Se não há nenhum programa carregado não é aceita a "Preparação para Carga" de programa adicional, apresentando a mensagem de "FRRO DE SINTAXE".

É possível carregar apenas um programa "Adicional". se a solicitação de carregamento for repetida por duas vezes consecutivas, será apresentada a mensagem "ERRO DE SINTAXE". A operação de "União" não "Mistura" as linhas dos programas. O novo programa permanece "Após o Primeiro" numeração COM a original, mesmo que a numeração das linhas seja inferior à renumeradas (as linhas podem ser programa posteriormente à operação de União). Com a utilização das novas funções de "Cópia" e "Movimento" do BIT-BASIC poderemos, então, colocar a nova rotina no ponto do programa em que desejarmos.

18.4 - ROTINA ASSEMBLER (NOVOBAS).

executada e efetua Esta rotina determina a função a ser "Reposicionamento das Variáveis".

**** As instruções das linhas 3380 a 3420 determinam a função a ser executada.

3380 NOVOBAS: CALL RST10 CP #72 3390 Z, RETBAS JP 3400 3410 CP #75 Z.UNIBAS JP 3420

3380 Obtém, em REG-A, o caráter seguinte ao caráter

3390 Compara REG-A com #72 (Caráter "r").

3400 Se REG-A = "r", desvia para a rotina RETBAS (Retorno ao programa Primário).

3410 Compara REG-A com #75 (Caráter "u").

3420 Se REG-A = "u", desvia para a rotina UNIBAS (União dos programas Primário e Secundário).

**** As instruções das linhas 3430 a 3460 não permitem que mais de um programa adicional seja carregado.

3430 D05: LD BC, (TO6) LD A,B 3440 3450 OR C JP NZ, RETO3 3460

3430 Carrega TO6 em REG-BC. Este campo contém #0000 quando não há programa adicional carregado, e um valor diferente deste após a carga de programa secundário. (Retorna a #0000 após operação de "Retorno" ou "União".)

3440 Carrega REG-B em REG-A.

na modalidade "OR". 3450 Compara REG-A com REG-C

3460 Se REG-BC (TO6) não contém #0000, desvia para RETO3. BUFFER Como o comando original (.z) ainda está no (#F55E), e como a rotina RETO3 desvia para o endereco conteúdo #4173 no qual o BASIC processa normalmente o deste BUFFER, o resultado será a apresentação da "ERRO DE SINTAXE", já que ".z" é inválido para o BASIC.

**** As linhas 3470 a 3520 verificam se já há um programa BASIC carregado.

LD BC, (#F676) 3470 3480 LD (DO6+2),BC LD 3490 DO6: BC, (#0000) LD A,B 3500 OR 3510 Z,RET03 JP 3520

3470 Carrega no REG-BC o endereço de "Início da Primeira Linha do Programa" (campo TXTTAB do BASIC).

3480 Carrega REG-BC no campo de endereço da instrução 3490 (DOA).

3490 Carrega no REG-BC o conteúdo dos dois primeiros BYTES do programa.

3500 Carrega REG-B em REG-A.

3510 Compara REG-A com REG-C na modalidade OR.

3520 Caso o resultado da comparação anterior seja "Zero" (Indicador Z "Ligado") é porque REG-BC contém #0000, o que indica a condição de "Fim de Programa" já na primeira linha, ou seja, não há qualquer programa carregado.

Nesta situação o BIT-BASIC não aceita o carregamento de um "Programa Adicional" e é efetuado desvio para a rotina RETO3, o que resultará na apresentação da mensagem "ERRO DE SINTAXE".

**** As linhas 3530 a 3570 "procuram" o final do programa BASIC corrente para posicionar neste ponto as variáveis BASIC.

3530 LD DE,(#F676) 3540 LD (T06),DE 3550 D07: CALL PXLIN 3560 JR NC,D07 3570 JR NZ,D07

3530 Carrega no REG-DE o endereço de "Início do Programa

Atual" (campo TXTTAB do BASIC).
3540 "Salva" TXTTAB em T06 para possibilitar o "Retorno" posterior ao programa atual. Este campo é também utilizado para indicar se há ou não "Programa Secundário" carregado.

3550 Efetua chamada à rotina PXLIN, para obter a "Próxima Linha" do programa BASIC.

3560 Desvia para a instrução DO7 para obter a "Próxima Linha" BASIC caso a condição de "Fim de Programa" não tenha sido atingida (C,Z).

3570 Idem instrução 3560.

Com o procedimento das linhas 3560 e 3570, a rotina PXLIN será repetida até "Devolver" a condição de "Fim de Programa", quando o controle passará então para a instrução seguinte (Instrução 3580).

**** As instruções das linhas 3580 a 3600 efetuam o reposicionamento das variáveis que apontam para o "Início do Programa BASIC".

Estas variáveis passarão a apontar para um endereço de

memória RAM "Após" o programa Primário.

A inclusão posterior de um programa BASIC se dará a partir deste ponto, preservando intacto na memória o programa atualmente carregado.

São as seguintes as variáveis BASIC/BIOS envolvidas

problema em questão (veja APÊNDICE 01): (Cada uma delas ocupa dois BYTES na memória RAM, e todas são automaticamente "Inicializadas" pelo BIOS no momento em que o microcomputador é "Ligado".)

TXTTAB (#F676) - TEXT TABLE (Tabela de Texto)

Inicio do "Texto BASIC" (Programa BASIC)

BOTTOM (#FC48) - BOTTOM (Fundo)

Inicio da memória RAM utilizada p/sistema

VARTAB (#F6C2) - VARIABLE TABLE (Tabela de Variáveis) Início "Área de Variáveis Simples" ARYTAB (#F6C4) - ARRAY TABLE (Tabela de Arranjos)

Inicio "Tabela de Arranjos do BASIC"

STREND (#F6C6) - STORAGE END (Fim de Memória) Fim da memória "Em Uso"

Destas variáveis somente as duas primeiras (TXTTAB e BOTTOM) serão diretamente modificadas pelo BIT-BASIC. As demais serão atualizadas pelo próprio BIOS, por um comando CLEAR acionado a partir do BIT-BASIC. Na situação inicial, quando o micro é ligado, BOTTOM aponta para #8000, que é a primeira posição da RAM, e TXTTAB aponta para #8001, primeira posição do programa.

3580 LD (#F676),BC 3590 DEC BC 3600 LD (#FC48),BC

3580 Carrega REG-BC em TXTTAB.

REG-BC contém o endereço do "Fim do Programa".

Portanto, estamos fazendo com que a variável TXTTAB, que indica o "Início do Texto/Programa", passe a apontar para o BYTE imediatamente seguinte à última linha do programa BASIC atual.

Como estas posições já contém #0000, já está presente a condição de "Nenhum Programa Carregado" (se a listagem do novo programa for solicitada, nada aparecerá).

3590 Subtrai 1 de REG-BC, que passa portanto a apontar para o último BYTE da última linha do programa BASIC atual (este BYTE sempre contém #00).

3600 Carrega REG-BC em BOTTOM.

Portanto, estamos fazendo com que a variável BOTTOM, que indica o "Início da RAM", passe a apontar para o último BYTE da última linha do programa BASIC atual.

**** As instruções das linhas 3610 a 3650 providenciam o retorno ao BASIC com a execução da instrução CLEAR, a qual inicializa os demais parâmetros já descritos.

3610 DOB: LD HL,T05 3620 LD DE,#F55E 3630 LD BC,#06 3640 LDIR 3650 JP RET03

3610 Carrega em REG-HL o endereço do campo TO5, onde está armazenada a constante "CLEAR".

3620 Carrega #F55E em REG-DE. 3630 Carrega #0006 em REG-BC.

3640 Movimenta ("Copia") o número de BYTES indicado pelo REG-BC (06 BYTES) a partir do endereço apontado por REG-HL (TO5), para o endereço apontado por REG-DE (#F55E). Com isto colocamos a constante "CLEAR" a partir do endereço #F55E (BUFFER BASIC), seguida de #00, pronta para ser executada.

3650 Desvia para a rotina RETO3, que fará com que o BASIC execute comandos armazenados a partir de #F55E como se tivessem sido entrados via teclado (sem apresentá-los na Tela).

A partir deste momento podemos então carregar um novo programa BASIC sem destruir o conteúdo daquele já carregado.

18.5 - ROTINA ASSEMBLER (RETBAS)

Esta rotina retorna as variáveis BASIC à situação original, de forma a termos novamente acesso ao programa que ficou "Escondido" pela rotina NOVOBAS.
Providencia também a execução da instrução CLEAR pelo BIOS.

**** As instruções das linhas 3680 a 3730 confirmam se há programa secundário carregado e posicionam o campo TO6.

BC, (TO6) 3680 RETBAS: LD LD 3690 A.B 3700 OR JP Z.RET03 3710 3720 LD HL,#0000 3730 LD (TO6),HL

3680 Carrega TO6 (campo ende é "Salvo" o endereço de início do programa primário) em REG-BC.

3690 Carrega REG-B em REG-A.

3700 Compara REG-A com REG-C na modalidade OR.

3710 Se TO6 (REG-BC) contém #0000, o que indica que "Não há Programa Secundário Carregado", não aceita o comando de "Retorno", apresentando a mensagem "ERRO DE SINTAXE" via rotina RETO3.

3720 Carrega #0000 em REG-HL.

3730 "Desliga" o campo TO6, aí colocando #0000, para registrar o fato de que não haverá programa secundário carregado (após a conclusão da rotina RETBAS).

**** As instruções das linhas 3740 a 3810 "Retornam" variáveis BASIC aos seus valores originais e encaminham a execução da instrução CLEAR.

3740 I D HL (#F676) 3750 LD (#F676),BC 3760 DEC BC 3770 LD (#FC48),BC 3780 LD (HL),#00 3790 INC HL (HL),#00 3800 LD 3810 JP. DOB

3740 Carrega em REG-HL o "Endereço de Inicio" do programa secundário (aí colocado pela rotina NOVOBAS).

3750 Carrega no campo TXTTAB o conteúdo do campo TO6 (REG-BC -"Endereço de Início" do programa primário, aí colocado pela Instrução 3680).

3760 Subtrai 1 de REG-BC.

3770 Coloca o valor de REG-BC no campo BOTTOM.

3780 Coloca #00 no endereço apontado por REG-HL ("Primeiro BYTE imediatamente após o primeiro programa").

3790 Incrementa REG-HL de uma unidade.

3800 Coloca #00 no "Segundo BYTE após o programa primário". As instruções 3780 e 3800 restauram o conteúdo #0000 nestes dois BYTES para indicar a condição de "Fim de Programa".

3810 Desvia para a instrução 3610(DOB) que encaminhará execução da instrução CLEAR pelo BIOS.

18.6 - ROTINA ASSEMBLER (UNIBAS)

Esta rotina efetua a "União" dos programas BASIC "Primário" e "Secundário" presentes na memória RAM.

Isto é feito "Retornando ao Valor Original" as variáveis BASIC, sem no entanto restaurar a condição de "Fim do Programa Primário", com o que os dois programas presentes na memória ficam "Emendados", um imediatamente após o outro.

(É importante ressaltar que a numeração das linhas não

A rotina encaminha também a execução da instrução CLEAR pelo BIOS.

3840	UNIBAS:	LD	BC, (TO6)
3850		LD	A,B
3860		OR	C
3870		JP	Z,RET03
3880		LD	HL,#0000
3890		LD	(TO6),HL
3900		LD	(#F676),BC
3910		DEC	BC
3920		LD	(#FC48),BC
3930		JP	DOB

3840 Carrega TO6 em REG-BC (Endereço de Início do Programa Secundário).

3850 Carrega REG-A em REG-B.

3860 Compara REG-A com REG-C na modalidade OR.

3870 Se REG-BC = #0000, o que indica que não há programa secundário carregado, não aceita comando de "União", apresentando mensagem "ERRO DE SINTAXE" via rotina RETO3.

3880 Carrega #0000 em REG-HL.

3890 "Desliga" o campo TO6, aí colocando #0000, para registrar o fato de que não haverá programa secundário carregado (após a conclusão da rotina UNIBAS).

3900 Retorna ao campo TXTTAB o seu valor original (REG-BC =

TO6).

3910 Subtrai 1 de REG-BC.

3920 Armazena REG-BC no campo BOTTOM.

Com isto as variáveis TXTTAB e BOTTOM retornam aos valores que correspondem ao primeiro programa BASIC (#8001 e #8000 em condições normais).

O "Fim do Programa Primário" não é restaurado, permanecendo o endereço de "Fim do Programa Secundário".

3930 Desvia para a Instrução 3610 (DOB) que encaminhará o retorno ao BASIC, com execução da instrução CLEAR.

19 - ROTINA VERCTE

19.1 - OBJETIVO

) objetivo desta rotina é procurar em um programa BASIC as linhas que contém uma dada constante, apresentando na Tela estas linhas "Prontas para Edição".

Esta nova função disponibilizada pelo BIT-BASIC é útil, por exemplo, quando precisamos modificar o nome de uma variável em vários pontos de um programa BASIC, ou quando precisamos verificar as linhas onde está sendo utilizado um determinado comando ou variável.

São apresentadas na Tela somente as linhas do programa onde esta constante é referenciada, prontas para serem normalmente "Editadas" (Modificadas, Excluídas) pelas funções disponíveis no BASIC e no BIT-BASIC.

Sem estas funções teríamos que percorrer "Visualmente" todo o programa, selecionando as linhas desejadas.

19.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

19.2.1 - PESQUISA CONSTANTE

Sintaxe : = ccc

Função : Pesquisa as linhas do programa BASIC e lista na Tela aquelas que contém a constante ccc (até 20 posições).

Exemplos: =X1% Procura linhas que contém "x1%" =PRINT Procura linhas que contém "PRINT"

-FRINI FIUCUIA IIIIIAS QUE CUITEIII I

19.2.2 - CONTINUAÇÃO DE PESQUISA.

Sintaxe : ==

Função : Continuação da pesquisa em caso de "Tela Completa".

19.3 - CARACTERÍSTICAS.

Esta rotina é acionada quando a primeira posição do comando BIT-BASIC contém o caráter "=" (#3D).

As linhas do programa BASIC que contém a constante desejada ficam disponíveis para edição sob o BASIC/BIT-BASIC.

A pesquisa é sempre iniciada pela primeira linha do programa e os caracteres alfabéticos são pesquisados tanto na condição de "Minúculos" como de "Maiúsculos".

Se as linhas que contém a constante desejada ocupam toda a Tela a listagem é interrompida. É possível "Continuar" a pesquisa utilizando o comando "=="

Inicialmente, a constante é obtida e "Salva", em uma área de trabalho, para em seguida ser efetuado o desvio para as rotinas encarregadas de Listar Página (LISTAPG) que, por sua vez, se utilizam de outra rotina (VERCHR) para verificar em cada uma das linhas se a constante está ou não presente.

19.4 - ROTINA ASSEMBLER (VERCTE)

**** Esta rotina "Salva" a constante a ser pesquisada e desvia para a rotina que "Lista Página". As instruções 3960 a 4010 verificam a função a ser executada (Pesquisa ou Continuação).

CALL RST10 3960 VERCTE: JP Z.RET03 3970 CP 3980 #3D 3990 JR Z,E03 LD BC,#0000 4000 (TO3),BC 4010 LD

3960 Obtém próximo caráter do comando BIT-BASIC.

3970 Se não há nenhum caráter, desvia para RETO3 (ERRO).

3980 Compara REG-A com "=" (#3D).

3990 Se próximo caráter é "=" desvia para 4150 (E03) que fará a "Continuação" da pesquisa (Comando "==").

4000 Carrega #0000 em REG-BC.

4010 Carrega #0000 em TO3 (número da próxima linha a ser listada), com o objetivo de "Forçar" a pesquisa desde a primeira linha do programa.

**** As instruções das linhas 4020 a 4140 obtém e salvam a constante a ser pesquisada.

4020 LD DE, TO9 4030 LD (DE),A 4040 INC DE 4050 E01: CALL RST10 4060 JR Z,E02 (DE),A 4070 I D INC 4080 DE 4090 LD A, (DE) CP #FF 4100 4110 JP Z.RET03 E01 4120 JR 4130 E02: XOR A (DE),A 4140 LD

4020 Carrega em REG-DE o endereço do CAMPO TO9 (onde a constante a ser pesquisada é armazenada).

4030 Carrega REG-A (primeiro caráter da constante) no primeiro BYTE do campo TO9 (apontado pelo REG-DE).

4040 Adiciona 1 ao REG-DE, que passa a apontar para o BYTE seguinte de T09.

4050 Obtém próximo caráter da constante.

4060 Caso tenham terminado os caracteres fornecidos, desvia para a instrução 4130 (EO2).

4070 Carrega REG-A (próximo caráter) em TO9.

4080 Adiciona 1 ao REG-DE.

4090 Carrega no REG-A a posição de TO9 "Seguinte ao Último Caráter Armazenado".

O objetivo é verificar se já foi atingido o final do campo de trabalho TO9 (20 BYTES). 4100 Compara REG-A com #FF (o final de TO9 é indicado por #FF.)

4110 Caso o final de TO9 tenha sido alcançado, desvia para a

rotina RETO3 (ERRO).

4120 Desvia para a Instrução 4050 (E01) para obter e salvar próximo caráter da constante.

'Zera" o conteúdo de REG-A (após toda a constante ter

sido alocada em TO9).

4140 Coloca #00 logo após a constante armazenada funcionar como indicador de "Fim da Constante").

**** As instruções das linhas 4150 a 4210 efetuam preparativos finais para o início da pesquisa e desviam para a rotina que "Lista Página".

4150 E03: LD A, #FF LD (TO7),A 4160 4170 LD A, #OC 4180 RST #18 4190 LD HL, TO8-1 4200 CALL IMPL 4210 JP LISTPG1

4150 Carrega #FF em REG-A.

4160 "Liga" com #FF o campo TO7, para indicar à rotina de "Lista Página" que está sendo processado um comando de "Pesquisa de Constante".

4170 Carrega #OC em REG-A.

4180 "Limpa" a Tela (veja Instrução 1940, Ítem II-12.4).

4190 Carrega em REG-HL o "Endereço da Constante Armazenada -1" (precedida do caráter "=").

4200 Efetua a apresentação na tela da constante fornecida,

precedida de "=".

4210 Desvia para o Ponto de Entrada LISTPG1 da rotina LISTAPG a qual fará a apresentação de uma Página somente com linhas que contenham a constante solicitada. (Esta verificação será feita pela rotina VERCHR, que será chamada em razão do campo TO7 estar "Ligado".)

19.6 - ROTINA ASSEMBLER (VERCHR)

**** Esta rotina é "Chamada" pela rotina que "Lista Página" (IMPLIN), para cada linha do programa BASIC, verificando se a constante fornecida no comando "=" do BIT-BASIC está ou não presente.

```
4240 VERCHR:
                 LD
                       HL, #F55D
                 LD
                       DE, TOB
4250 E10:
                 PUSH HL
4260
4270 E11:
                 INC
                       HL
                 INC
                       DE
4280
4290
                 LD
                       A. (DE)
                 CP
4300
                       #00
                 JR
                       Z,E13
4310
4320
                 LD
                       A.C
4330
                 LD
                       A, (HL)
4340
                 CP
                       #00
                 SCF
4350
                 JR
                       Z,E13
4360
                 CP
4370
                       Z,E11
4380
                 JR
                 CP
4390
                       #41
                 JR
                       C,E12
4400
4410
                 CP
                       #5B
                       NC,E12
4420
                 JR
                 ADD
                       A,#20
4430
                 CP
4440
                 JR
                       Z,E11
4450
4460 E12:
                 POP
                       HL
                 INC
4470
                       HL
                 JR
                       E10
4480
4490 E13:
                 POP
                       HL
                 RET
4500
```

4240 Carrega #F55D em REG-HL (endereço onde a linha ser pesquisada é colocada, já "Decodificada").

4250 Carrega em REG-DE o endereço do campo TOB (constante ser pesquisada precedida de "=").

4260 Salva REG-HL na PILHA.

4270 Soma 1 em REG-HL.

4280 Soma 1 em REG-DE.

4290 Carrega em REG-A o próximo caráter da constante.

4300 Compara REG-A com #00.

4310 Se REG-A = #00, o que significa que toda a constante foi pesquisada, desvia para a instrução 4490 (E13), que fará o retorno ao ponto de chamada de VERCHR com a condição "NC" no Indicador CY, indicando que a presente linha "Contém" a constante fornecida. linha "Contém" a consta "Salva" REG-C em REG-A.

4320

4330 Carrega em REG-A o próximo caráter da Linha BASIC.

4340 Compara REG-A com #00.

4350 "Liga" o Indicador de Estado CY. 4360 Se REG-A = #00, que significa que o "Fim da BASIC" foi alcançado, desvia para a instrução 4490 fazendo o returno ao ponto de chamada de VERCHR com condição "C" no Indicador CY, indicando que a presente linha "Não Contém" a constante fornecida.

- **** As instruções das linhas 4370 a 4450 comparam o caráter da constante fornecida com o caráter da linha BASIC, nos formatos "Maiúsculo" e "Minúsculo".

 (Todos os caracteres da constante já foram convertidos pára "Minúsculos" na rotina INICIO.)
- 4370 Compara REG-A com REG-C (Caráter "Minúsculo" da Constante com Caráter da Linha BASIC).
- 4380 Se REG-A = REG-C (caracteres iguais), desvia para a instrução 4270 (E11) para comparar os próximos caracteres.

4390 Compara REG-A com "A" (#41).

- 4400 Se REG-A menor do que #41, o que indica "Caráter da Constante Não-Alfabético", desvia para 4460 (E12).
- 4410 Compara REG-A com #5B (caráter imediatamente seguinte a "Z" = #5A).
- 4420 Se REG-A não é menor do que #5B (caráter não-alfabético), desvia para 4460 (E12).
- 4430 "Transforma" caráter alfabético "Maiúsculo" de REG-A em "Minúsculo".

4440 Compara REG-A com REG-C.

- 4450 Se REG-A = REG-C (caracteres da Constante e da Linha iguais), desvia para a instrução 4270 (E11) para comparar os próximos caracteres.
- **** As Instruções 4460 a 4480 retomam a comparação da constante (os primeiros caracteres pesquisados eram iguais, mas não todos).
- 4460 Restaura em REG-HL, a partir da PILHA, o endereço do BYTE da linha BASIC a partir do qual foi iniciada a comparação com a constante, "Salvo" pela instrução 4260.

4470 Adiciona 1 ao REG-HL, que passa a apontar para o próximo caráter da linha de programa BASIC.

- 4480 Desvia para a instrução 4250 (E10), re-iniciando a comparação da constante fornecida a partir do próximo caráter da linha BASIC.
- **** As Instruções 4490/4500 retornam ao ponto de chamada de VERCHR.

4490 Restaura a PILHA à sua posição original.

4500 RETORNA ao ponto de chamada de VERCHR, com o Indicador CY posicionado em "NC" ou "C" para indicar a existência ou não da constante na linha pesquisada.

20 - ROTINA COPMOV

20.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Copiar" ou "Mover" uma linha de programa BASIC, ou um conjunto de linhas, de sua posição atual para outra posição neste programa.

Esta nova função é útil, por exemplo, quando queremos inverter a posição de trechos do programa BASIC, ou quando queremos "Duplicar" um trecho de programa, ou ainda quando queremos inserir numa posição determinada uma rotina que já havia sido previamente preparada e que foi "Adicionada" ao final do programa atual pelo comando ".z" do BIT-BASIC.

20.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

20.2.1 - COPIA LINHAS Sintaxe : .caaa,bbb,ccc

Função : Copia linhas de números aaa até bbb, após a linha de

número ccc (DE/ATÉ-Opcional/APÓS).

Exemplos: .c130,150,20 Copia linhas 130 a 150 após linha 20

.c130,20 Copia linha 130 após linha 20

20.2.2 - MOVE LINHAS Sintaxe : .maaa,bbb,ccc

Função : Move linhas de números aaa até bbb, após a linha de

número ccc (DE/ATÉ-Opcional/APÓS).

Exemplos: .m130,20 Move linha 130 para após linha 20

.m130,150,20 Move linhas 130 a 150 após a linha 20

20.3 - CARACTERÍSTICAS

Na CÓPIA de linhas, as Linhas DE/ATÉ permanecem no programa. Na MOVIMENTAÇÃO de linhas, as Linhas DE/ATÉ são eliminadas. Não é necessária a existência no programa das Linha DE/ATÉ, sendo porém obrigatória a presença da Linha-APÓS para que as funções de Cópia ou de Movimentação funcionem com sucesso. No caso de "Movimentação de Linhas", todas as referências a cada uma delas (GOTO/GOSUB) passam a apontar para os seus "Novos Números" correspondentes.

Para ambas as funções, as novas linhas geradas são numeradas de 1 em 1, com numeração iniciando no "Número da Linha-APÓS mais 1", e o processo é automaticamente interrompido quando esta numeração alcança a linha "Seguinte à Linha-APÓS". Por exemplo, para o comando ".c130,150,20" se entre as linhas de números 130 e 150 existem 10 linhas de programa BASIC, e se a linha seguinte à linha de número 20 possui número 25, somente quatro das dez linhas solicitadas serão copiadas (sob os números 21, 22, 23 e 24).

Para "Abrir" um intervalo maior entre as linhas, de forma poder "Encaixar" a quantidade desejada, pode ser efetuada "Falsa Movimentação", renumerando as linhas porém mantendo-as na mesma "Posição Relativa". ".m25,50,50" com o No caso do exemplo, poderíamos ter feito que as linhas 25 a 50 passariam a possuir numeração a partir de 51, porém permaneceriam no mesmo local. Portanto, após linha 20 passaríamos a ter um intervalo de "51-20-1=30 números" comportando então 30 "Novas Linhas".

20.4 - ROTINA ASSEMBLER (COPMOV).

**** As instruções 4530 a 4740 obtém os parâmetros DE/ATÉ/APÓS a partir da linha de comando, salvando-os em áreas de trabalho.

```
(T15),A
4530 COPMOV:
                 LD
                 CALL PARM
4540
                 JP
                      C,RET03
4550
                      (T10), DE
4560
                 LD
4570
                 INC
                      (T11), DE
4580
                 LD
4590
                 CALL RST10
                 CP
                      #2C
4600
                      NZ, RETO3
                 JP
4610
                 CALL PARM
4620
                      C,RET03
                 JP
4630
                 LD
                      (T12), DE
4640
                 CALL RST10
4465
                 CP
                      $2C
4660
                 JR
                      NZ,HOO
4670
                 PUSH DE
4680
                 CALL PARM
4690
4700
                 POP
                      BC
                      C. HOO
                 JP
4710
                 INC
                      BC
4720
                      (T11),BC
4730
                 LD
4740
                 LD
                      (T12), DE
```

```
4530 "Salva" em T15 o "Tipo de Comando" ("c" ou "m").
```

4540 Obtém Parâmetro Numérico.

4550 Desvia para RETO3 se parâmetro incorreto (ERRO). 4560 "Salva" primeiro parâmetro em T10 (Linha-DE).

4570 Adiciona 1 ao REG-DE (Primeiro Parametro).

4580 "Salva" REG-DE (Linha-DE + 1) em T11 (Linha-ATÉ +1), para o caso do parâmetro Linha-ATÉ ter sido omitido.

4590 Obtem próximo caráter da linha de comando (em REG-A).

4600 Compara REG-A com "," (#2C).

4610 Desvia para RETO3 se o próximo caráter não é

4620 Obtém novo parâmetro numérico.

4630 Desvia para RETO3 se parâmetro inválido (ERRO).

4640 Salva parametro em T12 (Linha-APÓS).

4650 Obtém próximo caráter da linha de comando em (REG-A).

4660 Compara REG-A com "," (#2C).

```
4670 Desvia para a instrução 4750 (HOO) em caso de não existir
    uma virgula (#2C) após o segundo parâmetro numérico
     (assume somente dois parâmetros).
```

4680 Salva na PILHA o último (Segundo) parâmetro numérico obtido.

4690 Obtém próximo (Terceiro) parâmetro numérico.

4700 Coloca em REG-BC, a partir da PILHA, o segundo parâmetro

4710 Se o terceiro parâmetro numérico não é válido, desvia para a Instrução 4750 (HOO) (assume dois parâmetros).

4720 Soma 1 ao REG-BC.

4730 Coloca REG-BC (Segundo parâmetro +1 = Linha-ATÉ mais 1) em T11 (Linha-ATÉ mais 1).

4740 Coloca REG-DE (Terceiro parâmetro) em T12 (Linha-APÓS).

"Procuram" **** As instrucões das linhas 4750 a 4810 a Linha-APÓS no programa BASIC.

```
(TO3), DE
                LD
4750 HOO:
                LD
                      DE, (#F676)
4760
                CALL PXLIN
4770 HO1:
                      NC HOS
                JR
4780
                      Z,RET04
                 JP
4790
                 JR
                      H01
4800
                JP
                      NZ, RETO4
4810 HO2:
```

4750 Coloca REG-DE (número da Linha-APÓS) em TO3 (campo utilizado pela rotina PXLIN para comparação).

4760 Carrega em REG-DE o endereco de início do programa (Campo TXTTAB do BASIC).

4770 Obtém "Próxima Linha" do programa BASIC. 4780 Se o "Número da Linha Recuperada" é "Maior ou Igual" TO3, desvia para a Instrução 4810 (HO2).

4790 Se condição (C,Z) = "Fim do Programa" (Linha-APÓS não foi encontrada), desvia para a rotina RETO4, que efetua retorno normal ao BASIC, sem executar qualquer cópia ou movimentação de linhas.

4800 Desvia para a instrução 4770 (HO1) para continuar processo de busca da Linha-APÓS.

4810 Se a condição (NC, NZ) for alcançada (Linha-APÓS não foi encontrada), desvia para RETO4 (idem Instrução 4790).

**** As linhas 4820 a 4910 obtém o "Número da Linha-LIMITE" (linha imediatamente seguinte à Linha-APÓS).

```
CALL PXLIN
4820
                JR
                     NC, HO3
4830
                      BC, #FFF5
                LD
4840
                JR
                      H05
4850
                DEFS 30
4860
                      BC
                INC
4870 H03:
                      BC
                INC
4880
                LD
                      (HO4+2),BC
4890
                      BC, (#0000)
                LD
4900 HO4:
                      (T13),BC
4910 HO5:
                LD
```

4820 Obtém próxima linha BASIC (linha seguinte à Linha-APÓS). 4830 Se nova linha foi obtida, desvia para a instrução 4870

(HO3) (REG-BC contém o Número desta linha).

4840 Se o "Fim do Programa" foi encontrado (a Linha-APÓS era a última linha do programa), assume 65525 (#FFF5) como "Número da Linha-LIMITE" (REG-BC).

4850 Desvia para a instrução 4910 (HO5).

4860 BYTES livres para adaptação do BIT-BASIC.

48,70 Adiciona 1 ao REG-BC.

4880 Adiciona 1 ao REG-BC, que passa a apontar para o terceiro BYTE da linha (Número da Linha).

4890 Carrega REG-BC no campo de endereco da Instrução seguinte (4900 = H04).

4900 Carrega em REG-BC o "Número da Linha" imediatamente seguinte à Linha-APÓS.

4910 "Salva" REG-BC em T13 (Número da Linha-LIMITE).

**** As linhas 4920 a 4960 preparam as condições para a busca das linhas DE/ATÉ e execução da sua cópia ou movimentação pelas rotinas CMLO1 e CMLO2, pertencentes à rotina COPMOV.

4920 LD BC,(T10) 4930 DEC BC 4940 LD (T03),BC 4950 XOR A 4960 LD (#F414),A

4920 Carrega T10 (Linha-DE) em REG-BC.

4930 Subtrai 1 de REG-BC.

4940 Carrega REG-BC em TO3 (será utilizado pela rotina PXLIN para comparação).

4950 "Zera" REG-A.

4960 Move #00 para o campo ERRFLAG do BIOS (ERROR FLAG - Indicador de Erro), armazenado no endereco #F414 da RAM. Este campo é utilizado para armazenar o "Número do Erro", em caso de ocorrência de erro, e será utilizado pelo BIT-BASIC para detectar um erro eventual durante os procedimentos de CÓPIA/MOVIMENTACAO de linhas.

**** Na sequência, segue para a rotina CML01 para dar continuidade aos procedimentos da rotina COPMOV.

20.5 - ROTINA ASSEMBLER (CMLO1)

Esta rotina obtém a "Próxima Linha", entre as Linhas DE/ATÉ, e efetua a Cópia ou Movimento desta linha para o novo local (Número) desejado.

Para que a linha em processo seja "Incluída" no programa BASIC sob outro número, é utilizada uma técnica que deixa para o próprio BASIC as tarefas de "Codificação" e "Inserção" da linha.

Isto é feito para não ser necessário "Tratar" com os complexos procedimentos que executam estas funções. Por exemplo, a conversão dos comandos e funções BASIC nos TOKENS (Códigos) correspondentes, ou a de linhas BASIC (com o que as linhas são "realocadas" memória, pois elas são sempre armazenadas na mesma ordem de sua numeração.)

A técnica utilizada é a de colocar na Tela a linha desejada, já sob o novo número, e acionar a rotina RETO1 para "Simular o acionamento da tecla RETURN sobre esta linha, com que BASIC fará a sua captura e tratamento, executando todas as funções "Complexas" anteriormente mencionadas. Para isto é necessário devolver temporariamente o controle ao Copiada ou Movimentada,

para cada linha posteriormente retornar o controle ao BIT-BASIC.

O controle é passado ao BASIC, via rotina RETO1, e para que devolvido ao BIT-BASIC utilizamos agora o GANCHO instalado no início da ROTINA PRINCIPAL (MAIN-ENTRY) do BASIC (após o tratamento da "Nova Linha" haverá sempre a passagem por este ponto).

Neste GANCHO instalamos um novo desvio para a rotina DESVIO, e "Ligamos" o Indicador T19 para indicar que há um de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO sendo processado, com o que INÍCIO devolverá o controle para a rotina COPMOV (CMLO2) para a

continuação do processo.

As rotinas CML01 e CML02 são repetidas para cada nova linha ser processada.

4980 CML01: LD A,#C9 (#FFOC),A 4990 LD LD (T19),A 5000 5010 CALL #00B7 C, RETO4 JP 5020

4980 Coloca #C9 em REG-A.

4990 "Desliga" o GANCHO do início da ROTINA PRINCIPAL BASIC, instalado a partir do endereço #FFOC, movendo para este endereco o valor #C9, que é uma instrução RET para o Isto é feito para o caso de "Retorno Final" ao BASIC

próximas Instruções, sendo este GANCHO posteriormente

"Religado" se necessário. 5000 "Desliga" o indicador de "Comando de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO em Progresso" (Campo T19). Idem observações da Instrução 4990.

à rotina BREAKX BIOS (verifica do 5010 Efetua chamada CONTROL+STOP).

STOP estejam teclas CONTROL 9 5020 Caso simultaneamente pressionadas na passagem do BIT-BASIC pela rotina BREAKX (Indicador CY "Ligado"), o processo de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO é interrompido neste ponto. Isto é feito para possibilitar ao usuário interromper processo antes do seu final (via rotina RETO4).

**** As Instruções 5030 a 5050 verificam se ocorreu erro no processamento da linha anterior pelo BASIC.

5030 LD A,(#F414) 5040 CP #00 5050 JP NZ,RET04

5030 Carrega o campo ERRFLAG em REG-A. 5040 Compara ERRFLAG (REG-A) com #00.

5050 Se ERRFLAG diferente de "Zero", o que significa que algum erro ocorreu no processamento da linha BASIC anterior (por exemplo, o BASIC tentou incluir uma nova linha e não havia mais espaço disponível na memória para isto), retorna ao BASIC via rotina RETO4 (retorno normal), encerrando a rotina COPMOV.

**** As instruções das linhas 5060 a 5110 "Percorrem" o programa BASIC via rotina PXLIN, até ser encontrada a "Linha-DE menos 1" (é este o número contido no campo TO3, utilizado pela rotina PXLIN para comparação, aí colocado pela instrução da linha 4940).

Como será procurada uma linha de número "Maior que Linha-DE menos 1", não é necessário que a Linha-DE esteja presente no programa BASIC para que a função de Cópia ou Movimentação seja executada com sucesso.

A PESQUISA É SEMPRE EFETUADA DESDE O INÍCIO DO PROGRAMA, POIS A CADA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE LINHAS VIA ROTINA COPMOV O PROGRAMA É "REALOCADO" NA MEMÓRIA.

5060 LD DE, (#F676) CALL PXLIN 5070 H07: 5080 JR NC.HOB Z, RET04 5090 JP 5100 JR H07 5110 HOB: JR Z.H07

5060 Carrega em REG-DE o endereço de início do programa BASIC (Campo TXTTAB).

5070 Obtém "Próxima Linha" do programa BASIC.

5080 Se a linha obtida é menor do que a "Linha-DE menos 1", desvia para a Instrução 5110 (HO8).

5090 Se "Fim do Programa" (C,Z), ou seja, a "Linha-DE menos 1" não foi encontrada, desvia para a rotina RETO4 (retorno normal ao BASIC), interrompendo o processo.

5100 Se as condições anteriores não ocorreram, desvia para a Instrução 5070 (HO7) para continuar o processo de busca da Linha-APÓS.

5110 Se Número da linha BASIC igual a TO3 (Linha-DE menos 1), desvia para a instrução 5070 (HO7) para recuperar a linha seguinte.

**** As Instruções das linhas 5120 a 5150 verificam Linha-ATÉ já foi alcançada (encerrando o processo em caso afirmativo).

5120 I D (TO1),HL 5130 LD DE, (T11) 5140 RST #20 5150 JP NC, RETO4

5120 Salva REG-HL no campo TO1 (número da BASIC a ser linha Copiada/Movimentada).

5130 Carrega T11 (Número da Linha-ATÉ mais 1) em REG-DE.

5140 Efetua chamada à rotina DCOMPR do BIOS, que compara REG-HL

com REG-DE. 5150 Se REG-DE "Não é Maior" que REG-HL, ou seja, se "Linha-ATÉ Mais 1" "Não é Maior" que a "Linha Atual", ou ainda, se a "Linha Atual" é "Maior" que a "Linha-ATÉ", encerra o processo de Cópia ou Movimentação (via rotina RETO4).

**** As linhas 5160 a 5210 obtém o número da NOVA LINHA a ser incluida e verificam se este número não ultrapassa a LINHA LIMITE.

5160 LD DE, (T13) 5170 LD HL, (T12) 5180 INC HL 5190 LD (T12),HL 5200 RST #20 5210 JP NC, RETO4

5160 Carrega T13 (Linha-LIMITE) em REG-DE.

5170 Carrega T12 (Linha-APÓS) em REG-HL.

5180 Soma 1 em REG-HL (Linha-APÓS). Este número será utilizado como NÚMERO DA LINHA NOVA ser incluida pelo BIT-BASIC.

5190 Retorna REG-HL para T12, que passa a conter o "Número da Linha-APÓS mais i", sendo "i" a quantidade de linhas já processadas.

Com isto passamos a utilizar o campo T12 para armazenar o "Linha-NOVA" que está sendo inserida pelo número da BIT-BASIC.

5200 Compara REG-HL com REG-DE.

5210 Se REG-DE "Não é Maior" que REG-HL, ou seja, se Linha-LIMITE "Não é Maior" que Linha-NOVA, interrompe o processo via rotina RETO4.

Com este procedimento, as linhas Copiadas ou Movimentadas nova numeração) utilizam somente o disponível entre a "Linha-APÓS" e a "Linha Seguinte à Linha-APÓS" ("Linha-LIMITE).

**** As linhas 5220 a 5450 colocam na Tela a linha a ser Copiada/Movimentada, sob o NOVO NúMERO.
Caso o comando corrente seja de "Movimentação de Linhas", as instruções 5260 a 5400 fazem com que as outras que apontem para ela (InstruçõesGOTO/GOSUB) passem a apontar para o seu "Novo Número".

```
A, (T15)
                 LD
5220
                 LD
                      (T18),A
5230
5240
                 CP
                      #63
                 JR
                      Z, H11
5250
5260
                 PUSH BC
                 PUSH BC
5270
5280
                 POP IX
                      BC, #54F6
5290
                 LD
                 CALL CALL
5300
                      BC, (T12)
                 LD
5310
                      (IX+2),C
                 LD
5320
                 LD
                       (IX+3),B
5330
                      BC, #54F7
5340
                 LD
                 CALL CALL
5350
                      BC, (T01)
                 LD
5360
                 LD
5370
                      (IX+2),C
                 LD
                      (IX+3),B
5380
                 POP
                      BC
5390
                 LD
                      HL, (T12)
5400
                 CALL IMPLIN
5410 H11:
5420
                      HL, (T01)
                 LD
                 LD
                      (TO3),HL
5430
5440
                 XOR
                      A
                      (T18),A
5450
                 LD
```

5220 Carrega o conteúdo do campo T15 ("c" ou "m") em REG-A. 5230 "Liga" o campo T18, que serve para indicar à rotina IMPTELA que "Não é Para Ser Verificada" a condição de "Última Linha Inferior da Tela".

5240 Compara REG-A com "c".

5250 Desvia para a instrução 5410 (H11), caso o comando atual seja para "Cópia de Linhas" (neste caso, instruções GOTO/GOSUB continuam apontando para a linha original).

5260 Coloca REG-BC na PILHA (endereço de início da linha a ser movimentada).

5270 Idem 5260.

5280 Coloca último valor da PILHA em REG-IX (endereço de início da linha a ser movimentada).

5290 Coloca em REG-BC o valor #54F6.

5300 Efetua chamada à rotina do Interpretador BASIC que inicia em #54F6, a qual executa a função de substituir todas as "referências a números de linhas" de um programa BASIC (Instruções GOTO/GOSUB) pelos "endereços destas linhas". Este procedimento é utilizado pelo Interpretador BASIC para agilizar a execução de um programa (RUN), tornando desnecessária a "procura" da linha para a qual deve ser efetuado o desvio, a cada instrução GOTO ou GOSUB. Esta técnica é conhecida como "Apontadores Progressivos".

5310 Carrega em REG-BC o campo T12 (novo número da linha a ser movimentada).

5320 Coloca REG-C na terceira posição da linha a ser

movimentada.

5330 Coloca REG-B na quarta posição da linha a ser movimentada. As linhas 5320/5330 colocam o "Número Novo" da linha a ser movimentada no lugar do "Número Antigo" (Número-Atual). É importante observar que a linha não foi movimentada de sua posição original, ainda que seu número tenha sido alterado (o Interpretador BASIC não faz qualquer verificação a este respeito).

5340 Coloca em REG-BC o valor #54F7.

5350 Efetua chamada à rotina do Interpretador BASIC em #54F7, que "retorna" as referências a "endereços de linhas" para referências a "Números de Linhas".

Como a linha a ser movimentada teve seu "Número-Original" modificado para o "Número-Novo", todas as linhas passarão a apontar para o seu "Número-Novo" após a execução desta rotina.

5360 Carrega em REG-BC o campo TO1 (número original da linha a

ser movimentada).

5370 Coloca REG-C na terceira posição da linha a ser

5380 Coloca REG-B na quarta posição da linha a ser movimentada. As linhas 5370/5380 retornam o "Número Original" da linha. NESTÉ PONTO, A LINHA DO PROGRAMA A SER MOVIMENTADA ESTÁ AINDA EM SUA POSIÇÃO ORIGINAL, COM SEU NÚMERO ORIGINAL, PORÉM AS LINHAS QUE APONTAVAM PARA ESTE NÚMERO JÁ ESTÃO APONTANDO PARA O SEU "NOVO NÚMERO".

Os próximos passos serão incluir esta linha com seu novo

número e eliminá-la com seu número antigo.

5390 Restaura em REG-BC o endereço de início da linha a ser movimentada, a partir da PILHA DO SISTEMA.

5400 Restaura em REG-HL o "Novo Número" da linha a ser

movimentada (Campo T12).

5410 Efetua chamada à rotina IMPLIN, que fará a colocação na Tela da Linha-NOVÂ (linha atual do programa BASIC, sob o NOVO NÚMERO contido em REG-HL).

O processo não é interrompido caso a última linha da tela tenha sido atingida, em razão de estar "ligado" o campo

T18 (Instrução 5230).

As referências a esta linha (GOTO/GOSUB) já estão atualizadas para este "Novo Número", conforme descrito anteriormente.

5420 Restaura em REG-HL o "Número Antigo" da Linha-Atual (TO1),

"Salvo" pela Instrução 5120.

5430 Carrega REG-HL (TO1) no campo TO3.
As Instruções 5420/5430 "Recolocam" o "Número Antigo" da Linha-Atual no campo TO3, para obter a "Próxima Linha" quando da passagem seguinte pela rotina PXLIN.
(Este procedimento é necessário porque a rotina IMPLIN

altera o valor de TO3.)

5440 "Zera" REG-A.

5450 Desliga "Contorno" da verificação de "Última Linha" da Tela (Campo T18).

**** As linhas 5460 a 5510 posicionam o CURSOR a LINHA-NOVA, e passam o controle ao BASIC, "Simulando" pressionamento da tecla RETURN sobre esta linha.

5460	LD	HL, #F3DC
5470	DEC	(HL)
5480	LD	A,#C3
5490	LD	(#FFOC),A
5500	LD	(T19),A
5510	JP	RET01

5460 Carrega em REG-HL o endereco da "Posição Vertical Atual" do CURSOR (CSRY - #F3DC), que está posicionado na linha da Tela imediatamente seguinte à Linha-NOVA apresentada (a rotina IMPL deixa o CURSOR nesta posição).

5470 Subtrai 1 do endereco apontado por REG-HL (CSRY - #F3DC). retrocedendo o CURSOR de uma linha, o qual posicionado sobre a Linha-NOVA, recém colocada na

5480 Coloca o valor #C3 em REG-A.

5490 "Liga" o GANCHO instalado no endereco #FFOC, acionado início da ROTINA-PRINCIPAL do BASIC, colocando o caráter #C3 em sua primeira posição (código da instrução JUMP = DESVIO do Z-80).

O endereco para o qual será efetuado o NOVO DESVIO, após a conclusão do processamento da Linha-NOVA pelo BASIC, foi previamente armazenado nos dois BYTES (#FFOD/FFOE) pela rotina que efetua o carregamento programa BIT-BASIC na memória.

Este endereco é #FFEB e correspondente ao Ponto Entrada DV01 da rotina DESVIO, que fará novamente interceptação do BASIC, com retorno do controle ao BIT-BASIC.

5500 "Liga" o campo T19, que indicará à rotina INICIO que está sendo processado um comando de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO.

5510 Devolve o controle ao BASIC via rotina RETO1, que fará "Simulação" do pressionamento da tecla RETURN sobre Linha-ATUAL, recém colocada na Tela, e posteriormente retornará o controle ao BIT-BASIC. O retorno à rotina COPMOV (CMLO2) é efetuado via rotina

INICIO, que identifica por intermédio do campo T19 que um comando de Cópia ou Movimentação "Sendo Executado". A rotina INICIO desvia então para a rotina CML02,

seguir descrita, para continuação do processo.

20.6 - ROTINA ASSEMBLER (CML02)

Esta rotina obtém o controle a partir do GANCHO instalado no início da ROTINA-PRINCIPAL (MAIN-ENTRY) do BASIC, quando o desvid ali instalado estiver "Ligado" pelos procedimentos já descritos para a rotina CML01 (Instruções 5480/5510). Uma de suas funções é "Efetuar a eliminação da linha BASIC original", no caso de comando de MOVIMENTAÇÃO de linhas. A outra função é "Retornar à rotina CML01 para o processamento da linha BASIC seguinte".

**** As instruções 5540 a 5560 devolvem o controle à rotina CML01, caso o comando em processo seja CÓPIA de linhas.

5540 CML02: LD A,(T15) 5550 CP #63 5560 JR Z,CML01

5540 Coloca o campo T15 (tipo de Comando, "c" ou "m"). 5550 Compara REG-A_com "c" (#63).

5560 Caso o campo T15 contenha "c", desvia para a rotina CML01 para continuação do processo de COPIA de linhas.

**** Como no caso de "Movimentação de Linhas" a rotina CMLO2 recebe o controle duas vezes a cada linha BASIC processada (a primeira após a inserção da Linha-NOVA, e a segunda após a "Eliminação" da Linha-ORIGINAL), as Instruções 5570 a 5600 verificam se a passagem pela rotina CMLO2 está sendo feita pela primeira ou segunda vez. A técnica empregada utiliza um "FLIP-FLOP" ("LIGA-DESLIGA") sobre o campo T14 (originalmente "Desligado" - #00).

5570 LD A,(T14) 5580 XOR #FF 5590 LD (T14),A 5600 JP Z,CML01

5570 Carrega T14 em REG-A.
5580 Efetua a comparação de REG-A com o valor #FF, BIT a BIT, na modalidade "XOR", colocando o resultado em REG-A.
Esta instrução "Inverte" os valores "O" ou "1" dos BITS de REG-A, que conterá alternadamente os valores #00 e #FF a cada nova passagem por esta instrução.
5590 Retorna REG-A "Invertido" para T14.

5590 Retorna REG-A "Invertido para 114.
5600 Caso o resultado da operação XOR sobre REG-A resulte em #00 (aqui o Indicador Z é "Ligado"), desvia para a rotina CML01, pois isto indica que esta é a "Segunda" passagem para a linha BASIC atual (a "Eliminação" da Linha-ORIGINAL já foi efetuada).
Caso o resultado da operação XOR seja #FF, segue para a Instrução seguinte, para "Eliminar" a Linha-ORIGINAL.

**** As instruções 5610 a 5660 fazem com que o BASIC efetue a "Eliminação" da Linha-ANTERIOR, colocando na Tela somente o número desta linha (seguido de "Brancos"); e simulando o acionamento da tecla RETURN sobre este número.

5610 A,#20 LD 5620 RST #18 5630 LD HL. (T01) 5640 LD BC.#3412 5650 CALL CALL JP RET01 3660

5610 Coloca #20 ("Branco") em REG-A.

5620 Apresenta o caráter "Branco" na tela.

Neste momento o CURSOR está posicionado na primeira posição da linha seguinte à Linha-NOVA recém Inserida (a simulação da tecla RETURN sobre esta linha deixa o CURSOR nesta posição).

Este caráter "Branco" é apresentado antes do número da linha a ser "Eliminada" para proporcionar um efeito visual de "Deslocamento".

5630 Carrega TO1 em REG-HL (número da linha a ser "Eliminada", "Salvo" pela instrução 5120).

5640 Coloca o endereço #3412 em REG-BC.

5650 Coloca na Tela o número da Linha-ORIGINAL (veja ítem II-13.4, instrução 2320).

5660 Devolve o controle ao BASIC, via rotina RETO1, que fará a "Simulação" do pressionamento da tecla RETURN sobre o número de linha recém colocado na Tela, com o que esta linha será eliminada do programa pelo BASIC.

Após a eliminação, o BASIC irá passar pela ROTINA-PRINCIPAL, que efetuará chamada ao GANCHO em #FFOC, onde já se encontra "Ligado" o desvio para a rotina DESVIO do BIT-BASIC, a qual devolverá o controle à Instrução 5540 desta rotina (CMLO2), que por sua vez dará continuidade ao processo conforme já descrito.

21 - ROTINA SINTAXE

21.1 - OBJETIVO

A rotina SINTAXE atende a dois objetivos:

 "Simplificar a Sintaxe" para vários comandos BASIC, facilitando ainda mais a sua utilização pelos usuários MSX.

2) Acionar programas BASIC "de uma linha", previamente preparados e armazenados em uma TABELA INTERNA do BIT-BASIC, por intermédio de "Sintaxe Simplificada". Podemos ter, portanto, vários programas BASIC "Utilitários" já armazenados na memória RAM, prontos para execução sem que seja necessário carregá-los a partir de "Disco ou Fita", e sem destruir o programa BASIC com o qual você está trabalhando.

Assim, por exemplo, para executar o comando FILES basta digitar ".f" e acionar a tecla RETURN, e para mostrar o conteúdo da memória em hexadecimal, entre os endereços #8000

e #B010, basta digitar ".hB000,B010".

O USUÁRIO PODE MODIFICAR, A SEU CRITÉRIO, AS REGRAS DE SIMPLIFICAÇÃO DE SINTAXE PARA COMANDOS BASIC, E PODE MODIFICAR OU INCLUIR PROGRAMAS BASIC "DE UMA LINHA" NA TABELA BIT-BASIC.

21.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

Veja fTEM II-23, "TABELA DE SINTAXE".

21.3 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina é acionada quando a primeira posição do comando BIT-BASIC contém o caráter ".", seguido de um ou dois caracteres que identificam o comando ou programa BASIC a ser executado.

O comando BIT-BASIC é "Transformado" em comando BASIC correspondente, de acordo com a sintaxe por ele requerida, ou em um "Programa BASIC" previamente armazenado, o qual é então passado ao Interpretador BASIC para execução.

Para efetuar a conversão do comando BIT-BASIC para a sintaxe do BASIC é utilizada uma TABELA que "Dirige" a rotina SINTAXE

neste procedimento.

Esta tabela contém "Caracteres de Controle" (intermeados a valores constantes) que indicam em cada ponto se os "Próximos Caracteres" da linha BASIC devem ser obtidos a partir da TABELA ou da "Linha de comando BIT-BASIC".

A passagem ao Interpretador BASIC pode ser efetuada a partir da TELA ("Simulando" o pressionamento da tecla RETURN sobre a linha via rotina RETO1) ou a partir do BUFFER INTERNO, fazendo

com que o comando/programa gerado NÃO APAREÇA NA TELA.

A opção de APARECER/NÃO-APARECER na tela pode ser selecionada pelo usuário.

Veja o Ítem II-23 para maiores detalhes.

21.4 - ROTINA ASSEMBLER (SINTAXE)

**** As Instruções 5690 a 5740 procuram na TABELA o caráter da linha de comando BIT-BASIC seguinte ao "."

5690	SINTAXE	CALL	ENDE
5700	IO1:	LD	BC, T21
5710		CP	#FA
5720		JR	NZ, 102
5730		DEC	HL
5740		LD	DE, ERR

5690 Efetua chamada à rotina ENDE, que pesquisará a TABELA procurando o primeiro ou os dois primeiros caracteres da linha de comando BIT-BASIC após o ".".

5700 Carrega em REG-BC o endereço do campo T21 (Área de Trabalho do BIT-BASIC onde será montada a linha a ser passada ao BASIC para execução, via TELA ou via BUFFER DO BASIC).

5710 Compara REG-A com #FA (Fim da TABELA encontrado).

5720 Se a rotina ENDE não colocou #FA em REG-A, o que indica que o comando solicitado foi encontrado na TABELA, desvia para a Instrução 5750 (IO2), para continuação do processo.

5730 Subtrai 1 de REG-HL ("Retorna" para caráter anterior do comando).

5740 Carrega em REG-DE o endereço da linha da TABELA encarregada de estabelecer a condição de ERRO DE SINTAXE. (Repete na Tela a linha originalmente digitada, substituindo o primeiro caráter "." por ":")

**** As instruções 5750 a 6010 analisam cada caráter da linha da TABELA, um a um, desviando para a Instrução encarregada de executar a função correspondente.

REG-DE contém o endereço da "Entrada" na TABELA.

REG-BC contém o endereço da "Área de Trabalho" BIT-BASIC.

REG-HL contém o endereço do "Comando BIT-BASIC" fornecido pelo usuário.

CP #F9 5920 I03: 5930 JR NZ, 104 5940 LD A, (T17) CP 5950 104: #FR JR Z, 14A 5960 5970 LD (BC),A 5980 INC BC 105 5990 JR (T20),A 6000 I4A: LD JR 102 6010

5750 Coloca em REG-A o próximo caráter da entrada na TABELA. 5760 Adiciona 1 em REG-DE (passa a apontar para o próximo caráter na TABELA).

5770 Compara REG-A com #00.

5780 Se REG-A = #00 (fim da entrada na TABELA), desvia para a instrução 6220 (IO9), que fará o retorno ao BASIC.

5790 Compara REG-A com #FF.

5800 Se REG-A = #FF, desvia para 6020 (105).

5810 Compara REG-A com #FE.

5820 Se REG-A = #FE, desvia para 6120 (IO7).

5830 Compara REG-A com #FC. 5840 Se REG-A = #FC, desvia para 6190 (IO8).

5850 Compara REG-A com #F8.

5860 Se REG-A diferente de #F8, desvia para 5920 (103).

5870 Se REG-A = #FB, carrega o BYTE apontado por REG-HL (caráter atual da linha de comando BIT-BASIC) em REG-A.

5880 "Salva" REG-A no campo de trabalho T17.

5890 Soma 1 em REG-HL, passando a apontar para o próximo caráter de linha de comando.

5900 Desvia para 6020 (105), para processar o próximo caráter.

5920 Compara REG-A com #F9.

5930 Se REG-A diferente de #F9, desvia para 5950 (104). 5940 Se REG-A = #F9, recupera em REG-A o caráter salvo em T17 quando da execução do último caráter #F8.

5950 Compara REG-A com #FB.

5960 Se REG-A igual a #FB, desvia para 6000 (I4A).

5970 Se REG-A diferente de #F9, o que indica que não é nenhum dos caracteres de controle definidos, o caráter obtido a partir da linha de comando é colocado na ÁREA DE TRABALHO, na posição apontada por REG-BC.

5980 Soma 1 em REG-BC, apontando para o próximo caráter da Área

de Trabalho.

5990 Desvia para a instrução 5750 (IO2), para obtenção e processamento do próximo caráter da entrada na TABELA.

6000 Se REG-A contém #FB, este valor é colocado no Campo de Trabalho T20 do BIT-BASIC.

A presenca deste caráter na TABELA indica que a linha de comando a ser processada, no seu "Formato Final", deve ser apresentada na TELA. Se #FB não está presente na TABELA,

a linha não será apresentada.

**** As linhas 6020 a 6100 colocam na "Area de Trabalho" os próximos caracteres da linha de comando BIT-BASIC (apontada por REG-HL), até que seja encontrado um caráter #00 (Fim da Linha) ou um caráter #2C ("," = Fim de Parâmetro).

LD A, (HL) 6020 IO5: 6030 IO6: CP #00 JR Z.102 6040 6050 TNC HL CP #2C 6060 Z,102 JR 6070 (BC),A 4080 LD INC BC 6080 6100 JR 105

6020 Coloca em REG-A o próximo caráter da linha de comando BIT-BASIC, apontado por REG-HL.

6030 Compara REG-A com #00.

'6040 Se REG-A = #00 (Fim de Comando), desvia para a Instrução 5750 (IO2), para verificar qual o próximo procedimento comandado pela entrada na TABELA.

6050 Soma 1 em REG-HL (aponta próximo caráter Linha de

Comando).

6060 Compara REG-A com #2C.

6070 Se REG-A = #2C ("," = Fim de Parâmetro), desvia para a Instrução 5750 (IO2).

6080 Coloca caráter da linha de comando na Area de Trabalho.

6090 Aponta para próximo caráter da Área de Trabalho.

6100 Desvia para a instrução 6020 (IO5), para obter e processar o próximo caráter da linha de comando, até ser encontrado #00 ou #2C.

**** As instruções das linhas 6120 a 6170 providenciam a pesquisa do "Número da Primeira/Última Linha do Programa BASIC".

A. (HL) 6120 IO7: LD 6130 CP #63 CALL Z, PRIMLIN 6140 6150 CP #66 6160 CALL Z,ULTLIN 6170 JR 105

6120 Carrega em REG-A o caráter atual da linha de comando BIT-BASIC.

6130 Compara REG-A com #63 ("c").

6140 Se REG-A = "c", procura a primeira linha do programa BASIC e coloca seu número na Área de Trabalho.

6150 Compara REG-A com #66 ("f").

6160 Se REG-A = "f", procura a última linha do programa BASIC e coloca seu número na área de Trabalho.

6170 Desvia para a Instrução 6020 (105).

**** As instruções 6190 a 6210 retornam o controle ao BASIC, caso o fim da linha decomando tenha sido alcançado durante o processamento de um caráter de controle #FC da TABELA.

A, (HL) LD 6190 IOB: CP #00 0059 NZ, 102 JP 6210

6190 Coloca em REG-A o caráter atual da linha de comando.

6200 Compara REG-A com #00.

6210 Se o "Fim de comando" não foi alcançado, desvia para instrução 5750 (102).

**** As Instruções 6220 a 6380 fazem com que o BASIC execute linha de comando gerada na Área de Trabalho, verificando se ela deve ou não ser apresentada na Tela. Em caso afirmativo, a linha é colocada na Tela e entregue ao Interpretador BASIC para processamento com simulação do acionamento da tecla RETURN (Rotina RETO1). Caso a linha não deva ser apresentada na Tela, ela colocada no BUFFER-BASIC (#F55E) e o controle é retornado ao Interpretador BASIC no ponto " Após a rotina PINLIN" (via rotina RETO3).

LD (BC),A 6220 IO9: BC, (T20) LD 6230 LD (T20),A 6240 6250 CP LD HL, T21 9590 DE, #F55E 6270 I D BC, #OOFA LD 9580 LDIR 6290 LD (DE),A 6300 JP Z,RET03 6310 HL, #F55E LD 6320 LD A. (HL) 6330 I10: INC HL 6340 CP #00 6350 JP Z,RET01 6360 #18 RST 6370 110 JR 6380

após a ultima 6220 Coloca #00 (REG-A) na Área de Trabalho, posição da linha de comando gerada (para indicar o "Fim" desta linha).

6230 Carrega o Campo T20 em REG-C (utilizado REG-BC porque há Instrução Z-80 para colocar uma só posição de memória em REG-C).

6240 Coloca #00 em T20 (REG-A), para "Desligar" este indicador de presença do caráter #FB na Tabela.

6250 Compara o conteúdo de T20 (REG-C) com #00 (REG-A).

6260 Carrega o endereço de início da Area de Trabalho (T21) em REG-HL.

6270 Carrega o endereço de início do BUFFER BASIC (#F55E) REG-DE.

6280 Carrega #FA (250) em REG-BC.

6290 Copia 250 BYTES da AREA DE TRABALHO para o BUFFER BASIC.

6300 Coloca #00 (REG-A) no BUFFER BASIC, após a última posição copiada, para indicar "Fim do Comando" em caso de muito Grande".

6310 Caso o Campo T20 contenha #00 (resultado do teste efetuado na Instrução 6250), o que indica que a linha a processada pelo Interpretador BASIC "N2O DEVE" apresentada na Tela, desvia para a Rotina RETO3 (após a chamada à rotina PINLIN do BIOS).

6320 Carrega o valor #F55E em REG-HL (endereço de início do BUFFER-BASIC).

6330 Coloca em REG-A um caráter da linha de comando ser processada, a partir do BUFFER BASIC.

6340 Aponta para próxima posição do BUFFER BASIC.

6350 Compara REG-A com #00.

5360 Se REG-A iqual a #00 (fim da linha de comando alcançado), desvia para a rotina RETO1, que fará a "Simulação" do pressionamento da tecla RETURN sobre esta linha colocada

6370 Coloca caráter contido em REG-A na Tela.

6380 Desvia para a Instrução 6330 (IIO) para próximo caráter da linha contida no BUFFER BASIC.

21.5 ROTINA ASSEMBLER (LISTLIN)

6430 **** As instruções das linhas 6410 a efetuam "Listar Linhas", encaminhamento de comandos para utilizando a rotina LISTLIN já descrita, sem efetuar a pesquisa na TABELA. LISTLIN é acionada pela rotina INICIO, quando é detectado um caráter "Numérico" após o Primeiro caráter (".") linha de comando BIT-BASIC.

6410 LISTLIN: LD DE, TN LD A,#00 6420 TP 101 6430

6410 Carrega em REG-DE o endereço de início da entrada TABELA, que contém as constantes e códigos de controle necessários para a colocação na Tela de um comando "LIST" BASIC (utilizando a própria rotina SINTAXE descrita).

6420 Carrega #00 em REG-A (para que a comparação com #FA da

Instrução 5710 resulte negativa).

6430 Desvia para a Instrução 5700 (IO1), pertencente à rotina SINTAXE.

21.6 - ROTINA ASSEMBLER (ENDE)

Esta rotina pesquisa a TABELA armazenada a partir do endereco #600E, buscando encontrar uma "Entrada" nesta tabela corresponda aos caracteres existentes após o "." na comando BIT-BASIC.

Esta Entrada conterá as constantes e regras para a conversão de sintaxe do comando BIT-BASIC para o comando

equivalente.

CONDIÇÕES DE ENTRADA :

REG-HL - Endereço do caráter seguinte ao "." na linha de comando.

CONDIÇÕES DE SAÍDA :

REG-DE - Endereço da entrada na TABELA correspondente dois caracteres após o "." no comando BIT-BASIC. a05

REG-A - Igual a #FA indica "Comando não Encontrado". Diferente de #FA indica "Comando Encontrado".

**** As Instruções 6450 a 6510 preparam o início da pesquisa.

B,A 6450 ENDE: LD 6460 INC HL LD A. (HL) 6470 LD C,A 6480 DE, TABELA 6490 1 D A. (DE) LD 6500 INC DE 6510

6450 Coloca primeiro caráter após o "." em REG-B. 6460 Aponta para próxima posição linha de comando.

6470 Coloca segundo caráter após o "." em REG-A.

6480 Coloca REG-A em REG-C. 6490 Coloca em REG-DE o endereco da primeira posição da TABELA. 6500 Coloca em REG-A o primeiro caráter da primeira posição da

TABELA. 6510 Aponta para a segunda posição da TABELA.

**** As instruções 6520 a 6600 procuram na tabela o primeiro caráter desejado (contido em REG-B).

CP B 4520 I20: Z,122 JR 6530 #FA CP 6540 I21: RET Z 4550 #00 CP 6560 LD A. (DE) 6570 INC DE 6580 Z,120 JR 6590 JR 121

6600

6520 Compara REG-A com REG-B (caráter da Tabela com caráter da Linha de Comando).

6530 Se REG-A = REG-B, desvia para a Instrução 6610 (122) entrada atual na Tabela contém o caráter pesquisado).

**** As instruções das linhas 6540 a 6600 "Pulam" atual da Tabela, até o início da próxima entrada (já que o caráter procurado não foi encontrado na entrada atual).

6540 Compara REG-A com #FA.

6550 Se REG-A = #FA (Fim da Tabela foi atingido), Retorna ponto de chamada de ENDE. (O valor #FA em REG-A indica que nenhuma Entrada da TABELA possui os dois primeiros caracteres iguais aos dois caracteres após o "." no comando BIT-BASIC:)

6560 Compara REG-A com #00.

6570 Carrega em REG-A o próximo caráter da Tabela.

6580 Soma 1 ao REG-DE (próximo caráter da Tabela).

6590 Se REG-A = #00 (teste efetuado na linha 6560), o que indica que o "Fim de Uma Entrada na Tabela" foi atingido, desvia para 6520 (I20) para comparar próxima entrada.

6600 Desvia para 6540 (I21) para pular os próximos caracteres da Entrada atual, até encontrar #00 ou #FA.

**** As Instruções 6610 a 6680 verificam se a "Identificação" do Comando BIT-BASIC após o "." deve conter um ou dois caracteres. Caso deva conter apenas um, retorna ao ponto de chamada de ENDE, pois a primeira posição após o "." coincide com a primeira posição da Entrada Atual da TABELA. Caso deva conter dois caracteres, é verificada a

coincidência ou não do segundo caráter após o "." segundo caráter da Entrada na TABELA.

LD A. (DE) 6610 I22: CP #20 9950 INC DE 6630 RET Z 6640 C CP 6650 6660 JR NZ. 121 INC HL 6670 6680 RET

6610 Coloca em REG-A a segunda posição da Entrada Atual da TABELA (apontada por REG-DE).

6620 Compara REG-DE com #20

6630 Aponta para próxima posição da TABELA.

6640 Caso a segunda posição da Entrada Atual da Tabela "Branco" (#20), retorna ao ponto de chamada de ENDE, pois o primeiro caráter é já coincidente e é necessário apenas um caráter para identificar o comando (#20 indica isto).

6650 Compara a segunda posição após o "." com a segunda posição da Entrada na TABELA.

- 6660 Caso as segundas posições não coincidam, desvia para a Instrução 6540 (I21) para continuação da pesquisa nas próximas Entradas da TABELA.
- 6670 Aponta para o próximo caráter da linha de comando.
- 6680 Retorna ao ponto de chamada de ENDE com os dois caracteres

21.7 - ROTINA ASSEMBLER (PRIMLIN/ULTLIN)

Estas rotinas procuram a primeira/última linhas do programa BASIC corrente e colocam na Área de Trabalho os números correspondentes.

Elas são utilizadas na substituição das constantes "c" e "f" nos comandos BIT-BASIC pelos números da primeira/última linhas.

**** As instruções 6710 a 6750 "Salvam" os Registradores e obtém o número da primeira linha do programa BASIC.

6710 PRIMLIN: PUSH HL 6720 PUSH DE 6730 PUSH BC

6740 LD DE,(#F676) 6750 CALL PXLIN

6710 "Salva" REG-HL na PILHA. 6720 "Salva" REG-DE na PILHA.

6730 "Salva" REG-BC na PILHA. 6740 Carrega em REG-DE o camo TXTTAB (Endereço de Início do programa BASIC).

6750 Obtém "Próxima Linha" BASIC (Primeira).

**** As instruções das linhas 6770 a 6860 colocam o número da linha na Área de Trabalho, e restauram os Registradores. Para isto, é utilizada a rotina do BIOS a partir do endereço #36DB, que faz a conversão do número armazenado em dois BYTES (Formato Binário) para o formato ASCII (um BYTE para cada dígito).

6770 I30: LD (#F7F8),HL 6780 POP HL 6790 LD BC, #0000 CALL #36DB 9800 6810 LD B.H LD 9850 C,L POP 6830 DE POP 6840 HL INC 6850 HI RET 6860

6770 Coloca o Número da Linha (armazenado em REG-HL pela rotina PXLIN) nos enderegos #F7F8/#F7F9.

6780 Coloca em REG-HL o endereço da Área de Trabalho do BIT-BASIC (armazenado na PILHA pela Instrução 6730).

6790 Coloca o valor #0000 em REG-BC.

6800 Efetua chamada à rotina do BIOS no endereço #36DB, cuja função é "Converter para ASCII o valor Binário armazenado a partir do endereco #F7F8 (que contém o Número da Linha), colocando cada digito convertido no endereco apontado por REG-HL (que aponta para a Área de Trabalho)".

6810 Coloca REG-H em REG-B.

6820 Coloca REG-L em REG-C. As Instruções 6810/6820 colocam REG-HL em REG-BC, que volta a conter o Endereço da Area de Trabalho, porém apontando para a posição imediatamente seguinte ao Número da Linha no formato ASCII.

6830 Recupera REG-DE da PILHA. 6840 Recupara REG-HL da PILHA.

6850 Soma 1 em REG-HL (aponta para caráter seguinte da Linha de Comando BIT-BASIC).

6860 RETORNA ao ponto de chamada de PRIMLIN/ULTLIN.

**** As instruções 6890 a 6980 "Salvam" os Registradores e obtém o número da última linha do programa BASIC.

PUSH HL 6890 ULTLIN: 6900 PUSH DE PUSH BC 6910 LD DE, (#F676) 6920 6930 I40: LD (T16),HL CALL PXLIN 6940 JR NC, 140 6950 6960 JR NZ, 140 HL, (T16)

LD 6970 JR 130 6980

6890 "Salva" REG-HL na PILHA. 6900 "Salva" REG-DE na PILHA. 6910 "Salva" REG-BC na PILHA.

6920 Carrega em REG-DE o campo TXTTAB (Endereço de Inicio do programa BASIC).

6930 "Salva" REG-HL ("Endereco da Linha BASIC Atual") em

6940 Obtém "Próxima Linha" do programa BASIC.

6950 Se "Fim do Programa" não foi alcançado, desvia para 6930 (140) para obter a próxima linha (esta condição é representada por C,Z).

6960 Se "Fim do Programa" não foi alcançado, desvia para 6930

(I40) para obter a próxima linha (Idem).

6970 Carrega em REG-HL o campo T16 ("Número da Última Linha BASIC"), aí colocado pela instrução 6930. }

6980 Desvia para a instrução 6770 (130) para colocação do número da linha na Área de Trabalho e retorno ao ponto de chamada de ULTLIN.

22 - AREAS DE TRABALHO

O BIT-BASIC coloca os Campos de Trabalho TO1 a T21 a partir do endereco #7800.

Estes campos são utilizados em diversos pontos do programa e os seus conteúdos são os seguintes :

- #7B00 T01 (02) Número da primeira linha do programa BASIC listada na Tela.
- *7802 TO2 (20) Tabela com 20 BYTES, onde são guardados os números das linhas correspondentes aos "Índices" de "0" a "9" (dois BYTES para cada fndice).
- #7B16 T03 (02) Número da linha utilizado para comparação pela rotina PXLIN.

 O BIT-BASIC mantém neste campo a "Linha Seguinte à Última Linha Apresentada na Tela".
- #7B18 TO4 (O2) Quantidade de linhas a retroceder.
- #7B1A T05 (06) Constante "CLEAR", utilizada na rotina NOVOBAS.
- #7B20 T06 (02) "Salva" o campo TXTTAB (endereço de inicio do programa BASIC na memória).
- *7B22 T07 (01) Indica à rotina que "Lista Página" se está sendo executado um comando de "Pesquisa de Constante".
- #7B23 TOB (01) Caráter "=", utilizado pela rotina de "Pesquisa de Constante".
- #7B38 T09 (21) Constante a ser pesquisada na rotina VERCHR. #7B39 T10 (02) - Número da Linha-DE (Cópia/Movimentação
- #7B3B T11 (02) Número da Linha-ATÉ + 1 (Cópia/Movimentação).
- #7B3D T12 (02) Número da Linha-APÓS (Cópia/Movimentação).
- #7B3F T13 (02) Número da Linha-LIMITE (Cópia/Movimentação).
- #7B41 T14 (01) Indica "Primeira ou Segunda Passagem" pela rotina CML02 (Liga/Desliga), em comandos ".m"
- #7B42 T15 (01) "Tipo de comando" ("c" ou "m") #7B43 T16 (02) - Endereço de início da "Linha BASIC Atual".
- #7845 T17 (01) Salva caráter para utilização posterior.
- #7B46 T18 (01) Indica à rotina IMPTELA se é para ser verificada a condição de "Última Linha Inferior da Tela".
- Inferior da Tela". *7847 T19 (06) - Indica à rotina INICIO se está sendo executado comando de "Cópia ou Movimentação de Linhas".
- #7B4D T20 (1) Indica se Linha de comando deve ou não ser apresentada na Tela.
- #7F00 T21 (255) Área de Trabalho do BIT-BASIC para conversão de Sintaxe dos comandos ".".

23 - TABELA DE SINTAXE

23.1 - OBJETIVO.

O objetivo desta Tabela é dirigir a rotina SINTAXE na tarefe de "Converter o Comando BIT-BASIC Digitado pelo Usuário" para a "Sintaxe Requerida pelo BASIC".

Por exemplo, se o usuário digitar o comando BIT-BASIC ".f" e teclar RETURN, este será convertido no comando "files" antes de ser entregue ao BASIC para execução.

A Linha de Comando a ser executada pelo BASIC pode ou não ser apresentada na Tela, conforme opção do usuário.

Cada "Entrada" (Linha) da Tabela corresponde a um "Comando" diferente, identificado pelas duas primeiras posições.
Cada Entrada da Tabela é encerrada pelo caráter #00.
O "Fim da Tabela" é identificado pelo caráter #FA.

Uma Entrada pode efetuar a Conversão de Sintaxe para um "Comando BASIC" determinado ou para um "Programa BASIC" previamente armazenado.
Podemos ter, portanto, vários programas BASIC "Utilitários" prontos para execução, sem necessidade de carregá-los de disco ou fita.

O BIT-BASIC JÁ POSSUI UMA TABELA PRÓPRIA, PORÉM A TABELA DE SINTAXE É MODIFICÁVEL PELO USUÁRIO, QUE PODE ALTERAR OU INCLUÍR NOVAS ENTRADAS, A SEU CRITÉRIO. ACOMPANHA O BIT-BASIC UM PROGRAMA BASIC (BITBAS.TAB) QUE SERVE PARA MODIFICAR A TABELA DE SINTAXE.

23.2 - SINTAXE DOS COMANDOS BIT-BASIC.

O comando BIT-BASIC é identificado por um caráter "." na primeira posição da linha digitada pelo usuário, seguida por um ou dois caracteres que identificam o tipo do comando (conforme determinado pela TABELA), seguidos por sua vez de um ou mais parâmetros separados por virgula.

= Comando Simplificação de Sintaxe.
 x ou xx = Código do Comando BIT.BASIC.
 ..., ... = Um ou mais parâmetros, separados por ","

A conversão de sintaxe para "Comandos BASIC" será mostrada por intermédio de exemplos, apresentando o "Comando BIT-BASIC" e a "Linha BASIC" gerada correspondente.

Para os "Programas Simplificados" será mostrado o "Comando BIT-BASIC" e a "Função" correspondente. A listagem dos programas gerados pode ser vista no ítem 23.5 (Listagem do Programa BITBAS.TAB), ou executando os comandos de forma "Explícita" (atualizando a Tabela com [\$] nas linhas do BITBAS.TAB).

```
23.3 - COMANDOS BIT-BASIC X COMANDOS BASIC.
             files
.f
            files"a:"
.fa
          =
          = files"b:pgm1"
= files"b:pg*.*"
.fb,pgm1
.fb,pg*.* =
             load"a:pgm1"
.la,pgm1 =
             load"b:pgm2"
. lb.pgm2 =
              load"cas:pgm3"
.lc,pgm3 =
.sa,pgm1 = save"a:pgm1"
.sb,pgm1,a = save"a:pgm1",a
              save"cas:pgm3"
.sc.pqm3
           =
          = kill"b:pgm1"
.kb,pgm1
.na,pgm1,pgn = name"a:pgm1"as"a:pgn"
.ga.pgm2 = merge"a:pgm2"
                    = bload"a:pgm3"
.bla,pgm3
                    = bload"b:pgm3",r
.blb,pgm3,r
                  = bload"a:pgm4",r,&hC000
.bla,pgm4,r,C000
                   = bload"cas:pgm5"
.blc,pgm5
.bsa,pgm5,c000,c300
                    = bsave"a:pgm5",&hc000,&hc300
.bsb,pgm6,aab3,b5df,b400
                    = bsave"a:pgm6", &haab3, &hb5df, &hb400
.bsc.pgm7,aaaa,bbbb,cccc
                    = bsave"cas:pgm7",&haaaa,&hbbbb,&hcccc
           = renum
. V
. v50
           = renum50
           = renum50,30
. v50,30
.v50,30,5 = renum50,30,5
.ucd00
            = defusr=&hcd00:a=usr(0)
            = color14.0.0
.x14,0,0
.d30,70
            = delete30-70
.d30-70
            = delete30-70
                             (Substitui automaticamente "c" pela
.dc . 100
            = delete10-100
                             primeira linha do programa)
            = delete200-300 (Substitui automaticamente "f" pela
.d200,f
                             última linha do programa)
.dc .f
           = delete10-300
.w20
           width20
        =
.30
           list30
        =
.30,50 =
           list30-50
```

list30-50

.30-50 =

23.4 - COMANDOS BIT-BASIC X PROGRAMAS SIMPLIFICADOS (FUNÇÕES).

.hb000,b020 São mostrados na Tela todos os BYTES entre #b000 e #b020, na representação "Hexadecimal", já preparando um comando ".p" para o caso de se desejar modificar o conteúdo destes BYTES.

.pb000,cd c0 00 c9
Os BYTES que aparecem "Após a Virgula" (representação Hexadecimal, dois caracteres para cada BYTE, separados por um caráter "Branco" ou outro qualquer), são colocados na memória (POKE'S) a partir do endereço #B000.

.hx
Aguarda o pressionamento de qualquer tecla que corresponda a um
caráter ASCII (inclusive teclas "Especiais" tais como "ESC",
"TAB" e outras), e mostra na Tela o caráter na representação
ASCII, Hexadecimal e Binária.

.fea,progl Mostra os endereços de Início, Fim e Execução para o programa PROG1 (programa executável, em linguagem de máquina, salvo por "Bsave").

.opa,pgtex,12 Executa o "Open" do arquivo pgtex e efetua a leitura dos 12 X 100 = 1200 primeiros BYTES.

Lista na Tela, no formato ASCII, o conteúdo do arquivo "Aberto" pelo comando ".opa", a partir do BYTE posicionado naquele comando (no caso do exemplo, lista o arquivo pgtex a partir do caráter 1201).

A cada "tela cheia" aguarda o pressionamento de qualquer tecla para continuar o processo (inclusive antes da primeira tela).

.fx Lista na Tela, nos formatos ASCII e Hexadecimal, o conteúdo do arquivo "Aberto" pelo comando ".opa", a partir do caráter posicionado (semelhante comando ".fd").

.qı Executa o comando "close#1" para "fechar" o arquivo aberto por um comando ".opa".

Aciona o comando ".wwf", que é transformado no comando BIT-BASIC "<<xxx", onde "xxx" é o número da última linha do programa BASIC existente na memória (lista o programa a partir de sua última linha).

.ok Faz com que não seja mais apresentada a mensagem "Ok" após a execução de uma linha de comando BASIC no modo "Direto". Repetindo o comando a mensagem volta a ser apresentada.

23.5 - CARACTERES DE CONTROLE.

A rotina SINTAXE monta o comando em uma "Area de Trabalho" antes de passá-lo ao BASIC para execução.

A TABELA DE SINTAXE contém "Caracteres de Controle" intermeados a valores constantes, que dirigem a rotina nesta tarefa.

São os seguintes os "Caracteres de Controle" e os seus significados correspondentes:

- #FF Neste ponto deve ser obtido o próximo parâmetro do Comando BIT-BASIC e colocado na Área de Trabalho (os parâmetros são separados por virgula = #2C).
- #FC Se não há mais nenhum parâmetro fornecido, encerra a conversão, passando o comando ao BASIC na situação em que se encontra. Caso contrário, continua o processo de conversão.

 (Para o caso de "Parâmetros Opcionais".)
- #F8 Coloca um caráter obtido da linha de comando BIT-BASIC na Área de Trabalho, e "Salva" este caráter para utilização posterior.
- #F9 Coloca na Tela o caráter previamente "Salvo" quando o último caráter de controle #F8 foi processado.
- #FE Funciona de forma semelhante ao caráter #FF, porém antes é feita verificação se o parâmetro obtido é "c" (#63) ou "f" (#66), substituindo-os pelo "Número da Primeira Linha BASIC" ou pelo "Número da Última Linha BASIC" respectivamente.
- #FB Indica que a linha de comando deve ser apresentada na Tela, antes de ser executada pelo BASIC.
- #00 Indica o fim de uma entrada na TABELA, ponto no qual a linha de comando BASIC já está completa.
- #FA Indica o "Fim da TABELA", quando o comando BIT-BASIC não é nela encontrado.

Se o caráter obtido da TABELA não é nenhum dos anteriores, o procedimento da rotina SINTAXE é colocá-lo na Tela e passar para o caráter seguinte.

23.6 - MODIFICAÇÃO DA TABELA DE SINTAXE.

O programa BITBAS.TAB que acompanha o BIT-BASIC serve para modificar a TABELA DE SINTAXE.

As primeiras linhas deste programa são linhas de "Comentário" (precedidas do caráter "'") e cada uma delas corresponde a uma Entrada na Tabela.

As duas primeiras posições de cada linha, após o "'" correspondem à "Identificação do Comando" (a serem utilizadas após o "." no comando BIT-BASIC).

Se a segunda posição for "Branco", somente um caráter é necessário para identificar o comando.

Os caracteres de controle devem ser colocados entre os símbolos "[]" e serão convertidos para os caracteres já descritos no item 23.3, sendo colocados em uma "Área de Trabalho". Os caracteres de controle válidos são os seguintes.

- [+] Obtém próximo parâmetro do comando BIT-BASIC e coloca na área de Trabalho.
- [-] Passa o comando ao Interpretador BASIC caso não haja mais parâmetros fornecidos.
- [<] Obtém um caráter da linha de comando BIT-BASIC, coloca-o na Área de Trabalho e o "Salva" para uso posterior.
- [>] Obtém último caráter salvo em [<] e o coloca na Área de Trabalho.
- [=] Se próximo parâmetro é um caráter "c" ou "f", o substitui pelo número da primeira/última linha do programa BASIC presente na memória.
- [\$] A linha de comando deve ser apresentada na Tela antes de ser processada pelo BASIC.

Ao ser executado o programa BITBAS.TAB, este efetua o carregamento do BIT-BASIC e "modifica" a TABELA DE SINTAXE de acordo com os critérios acima descritos.

O BIT-BASIC é então novamente "salvo" sob outro nome, com a

TABELA já modificada, para evitar que a versão original possa ser danificada em razão de um erro acidental.

23.7 - LISTAGEM DO PROGRAMA BITBAS. TAB

```
0 'l load"[+]:[+]"
20 'r run"[+]
30 's0 screen0
   'r run"[+]:[+]"
40 's1 screen1
50 'sy _system
60 's save"[+]:[+]"
70 'ko keyon
80 'kf keyoff
90 'k kill"[+]:[+]"
100 'bl bload"[+]:[+]"[-].[+]
110 'bs bsave"[+]:[+]",&h[+],&h[+][-],&h[+]
120 'v renum[+][-],[+][-],[+]
130 'd delete[=][-]-[=]
140 'x color[+][-],[+][-],[+]
150 'u defusr=&h[+]:a=usr(0)
160 'n name"[>][<]:[+]"as"[<]:[+]"
170 'p x%=&h[+]:a$="[+]":z%=((len(a$)-1)/3):fori%=0toz%:a%=
val("&h"+mid$(a$,3*i%+1,1)+mid$(a$,3*i%+2,1)):poke(x%+i%),a%
:nexti%:print".h";hex$(x%);",";hex$(x%+z%);:end
180 'hx a$=input$(1):a%=asc(a$):print"c=";a$;" h=";hex$(a%);
" d=";a%;" b=";right$("00000000"+bin$(a%),8)
190 'h a%=&h[+]:print".p";hex$(a%);",";:fori%=a%to&h[+]:a%=
peek(i%):printhex$(int(a%/16));hex$(a%mod16);" ";:nexti%
200 'fe open"[+]:[+]"forinputas#1:r$=input$(7,1):close#1:pri
nthex$(256*asc(mid$(r$,3,1))+asc(mid$(r$,2,1)));",";:printhe
x$(256*asc(mid$(r$,5,1))+asc(mid$(r$,4,1)));",";:printhex$(2
56*asc(mid$(r$,7,1))+asc(mid$(r$,6,1)))
210 'op open"[+]:[+]"forinputas#1[-]:k%=[+]:fori%=1tok%:a$=i
nput$(100,#1):nexti%
220 'fd forx%=0to9999:b$=input$(1):cls:print" ";k%:fory%=0t
09999:t=asc(a$):a$=input$(1,#1):k%=k%+1:printchr$(t);:p%=csr
lin:ifp%>21thennextx%:elsenextu%
     fx forx=0to9999:b$=input$(1):cls:forr=1to20:print:print
530
k%;:K%=K%+8:locate6:forj=Oto7:t=asc(a$):printhex$(int(t/16))
;hex$(tmod16);" ";:a$=input$(1,#1):p=pos(0):locatep/3+27:ift
<32thenprint".";:locatep:nextj,r,x:elseprintchr$(t);:locatep</pre>
:nextj,r,x
     f files[-]"[+]:[+]"
240
250 'q close#[+]
260 '. [$].wwf
270 'ww [$]<<[=]
280 'w width[+]
290 'ok a%=peek(&hff07):poke&hff0a,&h41:poke&hff09,&h34:poke
&hff08,&hc3:ifa%=&hc9thenpoke&hff07,&hc1:elsepoke&hff07,&hc9
300 '[] fim da tabela
310
```

```
320 FORI%=&HC100TO&HC197:READA$:X%=VAL("&H"+A$):POKEI%,X%:NE
XTI%
330 BLOAD "A: BITBAS. ASS"
340 DEFUSR=&HC100:A=USR(0)
350 BSAVE "A:BITBAS1.ASS", &HA500, &HCOFF, &HCO20
360 DEFUSR=&HCO20:A=USR(0):END
370 DATA21,00,a5,11,ff,b4,DD,2A,76,F6
380 DATADD, 7E, 07, FE, 5B, CA, 94, C1, CD, 8E
390 DATAC1, DD, 7E, 08, CD, 8E, C1, DD, E5, DD
400 DATA7e, 0A, FE, 00, 28, 0B
410 DATAFE, 5B, 28, 16, CD, 8E, C1, DD, 23, 18
420 DATAEE, CD, 8E, C1, DD, E1, DD, 22, 3A, C1
430 DATADD, 2A, 00, 00, 18, CC, DD, 23, DD, 7E
440 DATAOA, FE, 2B, 20, OB, 3E, FF, CD, 8E, C1
450 DATADD, 23, DD, 23, 18, CB, FE, 2D, 20, 04
460 DATA3E,FC,18,EF,FE,3E,20,04,3E,F8
470 DATA18, E7, FE, 3C, 20, 04, 3E, F9, 18, DF
480 DATAFE, 3D, 20, 04, 3E, FE, 18, D7, FE, 24
490 DATA20,04,3E,FB,1B,CF,FE,26,20,0C
500 DATADD, E1, DD, 22, 86, C1, DD, 2A, 00, 00
510 DATA18,93,DD,23,18,8F,77,23,E7,D8
```

520 DATAC1, C1, 3E, FA, 77, C9

CAPÍTULO III

O PROCESSADOR Z-80

O1 - O PROCESSADOR Z-80

O Z-80 É O PROCESSADOR PRINCIPAL DOS MICROCOMPUTADORES MSX.

Para explicar o seu funcionamento vamos compará-lo ao BASIC, com o qual você já está familiarizado.
Quando você escreve um "Programa BASIC", e comandada a sua execução (RUN), o "Interpretador BASIC" (instalado na ROM) percorre linha a linha as "Instruções" deste programa por você criadas, efetuando uma a uma as operações solicitadas (INPUT, PRINT, etc).

Neste sentido o Z-80 funciona de forma semelhante ao Interpretador BASIC, pois também percorre uma sequência de "Instruções" criadas pelo usuário, executando uma a uma as

operações determinadas.

CARACTERÍSTICAS Z-80 X "INTERPRETADOR BASIC"

Embora semelhantes no modo de operação, algumas diferenças e características importantes dos dois "Programas" devem ser evidenciadas:

- O BASIC fica instalado em memória ROM, enquanto que o Z-80 é constituído por uma "Microplaqueta" ("CHIP") que armazena um circuito eletrônico muito mais complexo (do nosso ponto de vista, porém, esta diferença não será considerada).
- A "Linguagem" que o Interpretador BASIC entende é o "BASIC", enquanto que a "Linguagem" que o Z-80 entende é a "Linguagem de Máquina do Z-80" (abordaremos esta linguagem, o ASSEMBLER Z-80, mais de perto). Escrever um Programa BASIC (Linguagem BASIC) para ser executado pelo Interpretador BASIC é equivalente a excrever um programa Z-80 (Linguagem ASSEMBLER Z-80) para ser executado pelo processador Z-80).
- No BASIC você pode definir vários "Campos" ou "Áreas de Trabalho" (por exemplo "A\$", "I", "B%(I), etc.), e existem outras "Áreas de Trabalho" do próprio BASIC que podem ser acessadas (por exemplo "KEY1", "KEY2", "SPRITE\$(0)", etc.). No Z-80 também existem áreas "Pré-Definidas", constituídas pelos "Registradores", "Pilha do Sistema" e outras, cujo funcionamento será posteriormente abordado que podem ser também definidos "Campos de Trabalho" do Usuário (uma característica das Instruções do Z-80 é que suas áreas pré-definidas são "Obrigatoriamente" referenciadas na maioria delas).
- A linguagem BASIC é de "Alto Nível" (flexível e próxima da linguagem "Humana"), enquanto que a linguagem Z-80 é de "Baixo Nível" (mais "distante" da linguagem "Humana", apenas operações elementares estritamente vinculadas ao Z-80).

- O programa BASIC segue a ordem dos "Números" das Linhas" e, dentro destas, sequencialmente, as instruções ali contidas (a não ser que um "Desvio" seja provocado por uma Instrução GOTO/GOSUB).
 O Z=80 segue a "Sequência Física" das Instruções, armazenadas umas imediatamente após as outras (a não ser que um "Desvio" seja provocado).
- O próprio "Interpretador BASIC" é "Escrito" na "Linguagem de Máquina do Z-80". Portanto, o Z-80 "Executa" o "Interpretador BASIC" que, por sua vez, "Controla a Execução" do "Programa BASIC" escrito por você (utilizando o próprio Z-80 para isto).
- Além da tarefa de "Controlar a Execução do Programas BASIC do Usuário", o "Interpretador BASIC" executa todo o trabalho de "Comunicação com o Usuário MSX", ou seja, é ele que analisa qualquer comando por você escrito, acionando todas as rotinas apropriadas para o seu tratamento.

ÁREAS DE TRABALHO E LINGUAGEM DO 2-80

Passaremos a seguir a descrever as "Áreas de Trabalho" do 2-80 e a sua "Linguagem".
Pretendemos ser extremamente objetivos e práticos nas explicações, com as quais voca poderá "Iniciar" uma comunicação

explicações, com as quais você poderá "Iniciar" uma comunicação "Direta" com o Z-80, até então somente efetuada com a "Intermediação" do Interpretador BASIC.

02 - AREAS DE TRABALHO DO Z-80

São as seguintes as principais "Áreas de Trabalho" do "Programa Z-80" que interessam para os nossos objetivos.

REGISTRADORES B, C, D, E, H e L 06 "Áreas de Trabalho" de 01 BYTE cada uma. Estas áreas são denominadas REGISTRADORES, e podem também ser utilizadas "aos Pares" (BC,DE,HL).

REGISTRADORES IX, IY 02 "Áreas de Trabalho" de 02 BYTES cada uma. Estas áreas são utilizadas como "Índice" por algumas Instruções do Z-80.

REGISTRADOR A Uma área de trabalho "Especial", de um BYTE.

REGISTRADOR F Uma área de trabalho "Especial", de um BYTE.

PILHA DO SISTEMA Área de trabalho de tamanho variável, destinada a "Salvar" o conteúdo das outras áreas de trabalho.

REGISTRADORES SP e PC Duas áreas de trabalho "Especiais", de dois BYTES cada uma.

O QUE FAZ O PROCESSADOR Z-80

O que a maioria das "Instruções" do Z-80 fazem é "Movimentar" dados entre as suas Áreas de Trabalho, e entre elas e as memórias ROM/RAM.

Portanto, "Escrever um Programa Z-80" significa, basicamente, escrever uma série de instruções para colocar dados, retirar dados, modificar dados ou testar os dados contidos nestes locais.

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO DO Z-80

02.1 - REGISTRADOR A

O Registrador "A" (Accumulator = Acumulador) é "Especial" porque um grande número de Instruções do 2-80 trabalham exclusivamente com esta área de trabalho.

02.2 - REGISTRADOR F

O Registrador "F" é "Especial" porque é utilizado pelo Z-80 para Registrar/Indicar "O QUE ACONTECEU" ao ser executada uma Instrução determinada.

Cada BIT do Registrador F guarda uma informação diferente assim, uma determinada Instrução Z-80 pode "Posicionar" (Ligar ou Desligar) cada um dos OITO BITS deste Registrador (também chamados de "Indicadores de Estado").

Por exemplo, se o Z-80 executa uma instrução de "Subtração" de um certo valor do Registrador A, o BIT-6 do Registrador F ficará "Ligado/Desligado" para indicar se o resultado operação é "Igual" ou "Diferente" de Zero.

Estes "Indicadores" também podem ser "Ligados/Desligados" instruções do Z-80 próprias para esta finalidade, ou podem ter seu posicionamento "Forçado" pelo programa do usuário, com o objetivo de registrar "o que aconteceu" durante a execução de uma determinada rotina, de acordo com critério estabelecido pelo próprio usuário.

São os seguintes os significados dos BITS do Registrador F, que refletem as condições de execução de outras instruções :

P/0 CY S 7 AC N

BIT-7 BIT-6 BIT-5 BIT-4 BIT-3 BIT-2 BIT-1 BIT-0

BITS DO REGISTRADOR F (INDICADORES DE ESTADO)

- Indicador de Transporte (CY = Carry-status) - BIT-0 (CY)
- BIT-1 (N) Indicador de Adição/Subtração
- Indicador de Paridade/Estouro - BIT-2 (P/0) (P/O = Parity/Overflow)
- Indicador de Transporte Intermediário - BIT-4 (AC) (AC = Auxiliary Carry)
- Indicador de "Zero" (Z = Zero) - BIT-6 (Z)
- Indicador de Sinal Algébrico (S = Sign) - BIT-7 (5)

(D BIT-O é o BIT "Mais à Direita" ou "BIT de mais Baixa Ordem", e o BIT-7 é o BIT "Mais à Esquerda" ou "BIT de mais Alta Ordem").

Destes, somente os indicadores CY e Z interessam mais de perto ans nossos propósitos.

INDICADOR DE TRANSPORTE (CARRY-STATUS - CY) O Indicador CY é "Ligado" pelo Z-80 (valor 1) quando uma instrução "Desloca para Fora" (Transporta") o BIT mais à esquerda do campo onde é colocado o resultado da operação. Por exemplo, quando o resultado da Soma de um valor ao Registrador A "excede" a sua capacidade (255 = #FF), ou quando uma subtração resulta "Negativa".

INDICADOR DE ZERO (Z) O Indicador Z é "Ligado" pelo Z-80 (Valor 1) quando uma operação resulta em valor Zero, e "Desligado" (Valor 0) quando o resultado é diferente de Zero. Por exemplo, após a instrução de "Subtração do Registrador A Dele Próprio" o resultado é Zero, e Z estará "Ligado".

CÓDIGOS DE "LIGADO/DESLIGADO" PARA CY E Z CY = 1 (C) Ligado (ocorreu Transporte)

Desligado (não ocorreu Transporte) CY = O(NC)

7 = 1 (Z)

= 1 (Z) Ligado (resultado Zero) = 0 (NZ) Desligado (resultado diferente de Zero)

02.3 - PILHA DO SISTEMA

É uma área de trabalho que inicia em um endereço da memória RAM, que pode ser escolhido pelo usuário, e é constituída por "Espaço de Endereços Reservados", onde ser um "Espaço de Enderegos (DOIS BYTES cada um". "Empilhados" vários "Blocos de DOIS BYTES cada um". "Empilhados" vários "Blocos de DOIS BYTES cada um". "Instruções do Z-80" próprias para

"Retirar" estes "Pacotes" de dois BYTES na/da PILHA.

A PILHA DO SISTEMA existe para "Salvarmos" temporariamente, de uma maneira simples e rápida, o conteúdo das Áreas de Trabalho do Z-80, enquanto elas são utilizadas com outros valores por outras rotinas, recuperando posteriormente os originais.

É importante informar que nunca podem ser "Esquecidos" pacotes na pilha, pois ela compartilha a memória RAM com os programas, e poderá "destruir" estes programas se crescer além da área previamente reservada (o Z-80 não controla estes limites).

02.4 - REGISTRADOR SP (APONTADOR DE PILHA - STACK-POINTER) O Registrador SP (STACK-POINTER) é outra "Area de Trabalho" do Z-80, sendo um campo de dois BYTES que indica para o Z-80 o endereço do "Bloco Atual Disponível" na PILHA DO SISTEMA. É interessante observar que a PILHA "cresce para Baixo", ou seja, os pacotes são empilhados no sentido do maior para o menor endereço na memória.

É interessante também observar que o Indicador SP aponta sempre para uma posição "Livre", imediatamente seguinte à posição "Ocupada" pelo último pacote armazenado na PILHA.

02.5 - REGISTRADOR PC (CONTADOR DE PROGRAMA - PROGRAM-COUNTER) A última área de trabalho do Z-80 aqui citada é o Registrador PC (PROGRAM-COUNTER), que é um campo de dois BYTES onde o Z-80 guarda o endereço da "Instrução Seguinte" àquela que está sendo executada.

03 - LINGUAGEM DO Z-80

Como já dissemos, a maioria das operações que comandamos ao Z-80 para execução estão relacionadas às suas áreas de trabalho e à memória RAM/ROM, e se destinam a tratar com o seu conteúdo.

As "Tarefas" (ou "Funções") que o Z-80 pode executar são pré-definidas, assim como a "Linguagem" que comanda estas tarefas, e são elas que o caracterizam e diferenciam dos demais processadores existentes (da mesma forma, as Funções e Sintaxe do BASIC é que o diferenciam das demais linguagens).

Cada Função a ser executada possui um "Código" ou "Palavra" associada, que pode ocupar um ou dois BYTES, e corresponde a uma operação específica a ser executada sobre uma das áreas citadas.
Assim, exitem "Palavras" para "Movimentar BYTES" de um lugar

para outro, "Palavras" para "Somar o conteúdo de duas áreas de trabalho", etc.

Estas palavras, mais a "Sintaxe" empregada para a sua utilização (regras de escrita), constituem a "LINGUAGEM DO Z-80".

Vejamos um exemplo de uma "Palavra" pertencente à "Linguagem do Z-80" e que pode ser por ele entendida e processada. Suponhamos que os BYTES que serão percorridos para buscar e executar as "Instruções do Programa" contém os seguintes valores (Representação Hexadecimal):

#C5 #3E #05 #87 . . .

Ao analisar o primeiro BYTE do programa (#C5), o Z-80 "Reconhece" o seu conteúdo como uma "Palavra" (ou Instrução) que solicita a execução da função "Armazene o conteúdo do Par de Registradores BC na PILHA DO SISTEMA".

Como nenhuma informação adicional é necessária para a execução desta função, o Z-80 executa imediatamente esta ordem, colocando o conteúdo do REG-BC na PILHA e atualizando o Registrador SP, e passa para a próxima "Palavra" que, neste caso, começa no BYTE imediatamente seguinte, pois a presente Instrução ocupa apenas UM BYTÉ (é o PC - CONTADOR DE PROGRAMA, que guarda este endereço, lembra-se ?).

Ao examinar o BYTE seguinte (#3E), ele "Reconhece" a solicitação da Tarefa "Coloque no Registrador A o valor contido no BYTE imediatamente seguinte" ao BYTE #3E". Prontamente o Z-80 "Obedece" e coloca no Registrador A o valor #05.

Neste caso, a "Instrução Z-80" "ocupou" dois BYTES, o primeiro indicando "O QUE FAZER" (#3E), e o segundo fornecendo úm PARÂMETRO (#05 - no caso uma constante) para ser utilizado na

Portanto, o "Tamanho" de cada Instrução é variável, dependendo do Tipo de Função a ser executada (o Z-80 "Conhece" os tamanhos de cada uma de suas Instruções).

O BYTE seguinte à Instrução Z-80 "#3E #05" contém o valor #87, e informa ao Z-80 que ele deve "somar o valor contido no Registrador A ao próprio Registrador A".
Como a Instrução anterior colocou em REG-A o valor #05, após esta Instrução o Registrador A conterá #0A, que é o resultado da soma (#05 + #05).

Além disto, o Indicador CY estará "Desligado - NC", pois não ocorreu "Estouro", e o Indicador Z estará "Desligado - NZ", pois o resultado "#OA" é "Diferente de Zero".

A LINGUAGEM ASSEMBLER

Como você deve ter percebido, a "Linguagem de Máquina" do Z-80 não é "Fácil" de ser memorizada e utilizada, pois somente "Reconhece" símbolos representados por combinações de valores compreendidos entre #00 e #FF (Menor e Maior valores que podem estar contidos em um BYTE).

Para contornar este problema, visando tornar mais "Fácil" a elaboração de programas para o Z-80, foi construída uma "Outra Linguagem", utilizando símbolos de tratamento mais práticos e de fácil memorização pelas pessoas.
Esta "Linguagem" é muito "Próxima" da Linguagem de Máquina do Z-80 (cada "Palavra" desta linguagem tem correspondência quase "Direta" com as "Palavras" reconhecidas pelo Z-80), e por este motivo também é considerada uma linguagem de "Baixo Nível".

O NOME DESTA LINGUAGEM É "ASSEMBLER DO Z-80".

Obviamente, é necessário "Um Novo Programa" para "Transformar" (ou "Montar", ou ainda "Compilar") um programa escrito em "ASSEMBLER Z-80" para a "Linguagem de Máquina do Z-80" (o Código em Linguagem de Máquina assim gerado é denominado "Código Objeto").

O NOME DESTE PROGRAMA É "COMPILADOR ASSEMBLER DO Z-80".

É interessante observar que, como cada Microprocessador "Fala" uma Linguagem própria e exclusiva, cada um deles também têm o seu ASSEMBLER (MONTADOR) próprio.

LINGUAGEM ASSEMBLER - EXEMPLO

As "Instruções ASSEMBLER" correspondentes às Instruções do Z-80 utilizadas no último exemplo analisado seriam escritas da sequinte maneira :

0010 INICID: PUSH BC 0900 LD A.#03 0030 ADD A.A

O010 (PUSH = "Empurre") Comanda ao Z-80 a Função "Armazene na PILHA DO SISTEMA" o valor contido no Registrador BC. O020 (LD = LOAD = "Carregue") Comanda ao Z-80 a função "Carregue" ou "Armazene" o valor #03 no Registrador A. O030 (ADD = "Some") Comanda ao Z-80 a fução "Some" o valor

contido no Registrador A ao próprio Registrador A.

O "Programa COMPILADOR ASSEMBLER" "12" os comandos assim escritos e os transforma na "Linguagem de Máquina Z-80", que é entendida por este processador (#C5 #3E #05 #87).

MUITO MAIS FÁCIL, NÃO É MESMO ?

A "Sintaxe" (regras de codificação) exigida pelo ASSEMBLER pode variar de compilador para compilador. Para o compilador utilizado para o BIT-BASIC as regras são as sequintes:

Exemplo: 0010 R01: LD A,#20

NÚMERO : 0010

Cada linha do "Programa ASSEMBLER" é numerada, à semelhança da Linha de Programa BASIC (Primeiras posições da Instrução).

NOME : RO1

Além do número, uma instrução "Pode Ter" (opcional) um "Nome" colocado em seguida ao "Número", que poderá ser utilizado por outras instruções, onde representará o "Endereco" desta instrução.

FUNÇÃO : LD Em seguida deve ser colocada a "Função" a ser executada por esta Instrução ASSEMBLER (Movimentação, Soma, etc.).

PARAMETROS : A.#20 Logo após devem aparecer os "Parâmetros" sobre os quais a Função será executada (Areas de Trabalho do Z-80, Areas de Trabalho do seu próprio programa na memória ROM/RAM, Valores Constantes, etc.).

OBSERVAÇÃO: Quando existem dois parâmetros a operação é normalmente efetuada do Segundo para o Primeiro (no exemplo acima a constante #20 é carregada em REG-A).

04 - INSTRUÇÕES ASSEMBLER

Neste item mostraremos as "Palavras" da linguagem ASSEMBLER que determinam ao Z-80 as funções a serem executadas, com a descrição destas funções.
Os "Códigos Z-80" correspondentes serão também mostrados (entre parêntesis).

Inicialmente descreveremos cada "Tipo de Função" e em seguida as "Variações" que ela pode sofrer, dependendo do "Tipo de Parâmetro" com o qual está trabalhando (um Registrador, um Endereço, uma Constante, etc.).
Os diferentes tipos serão apresentados com a utilização de exemplos.

A LISTA COMPLETA DAS INSTRUÇÕES ASSEMBLER ESTA NO APÊNDICE 07.

Para nos referirmos aos Registradores do Z-80 utilizaremos sempre, por simplificação, o prefixo "REG-", seguido pela identificação do Registrador ou Par de Registradores.

ADD

ADD = "SOME"

Estas instruções ASSEMBLER correspondem a Instruções 2-80 cuja função é somar o, valor de uma Área de Trabalho ou o valor contido em um endereço de memória, em outra Área de Trabalho do Z-80. A Instrução BASIC X%=X%+Y% executa função semelhante.

Os Indicadores de Estado são posicionados de acordo com o resultado da soma.
Por exemplo, se ocorrer um "Estouro" (o resultado não "Cabe"na Área onde deve ser colocado),o Indicador de Transporte CY é "Ligado"

0010 ADD A,(HL) (#86) 0020 ADD A,#A8 (#C6 #A8) 0030 ADD HL,HL (#29)

0010 Soma em REG-A o valor do BYTE apontado por REG-HL. 0020 Soma o valor #A8 em REG-A. 0030 Soma REG-HL em REG-HL ("Dobra" o valor contido em REG-HL).

INDICADORES DE ESTADO CY,2 (Primeiro Operando = Par de Registradores) (Instrução 0030 do Exemplo)

Não são afetados.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z (Primeiro Operando = Registrador Único ou Endereço de Memória) (Instruções 0010 e 0020 do Exemplo)

Resultado menor do que Zero ou "Estouro" : C,NZ Resultado igual a Zero : NC,Z Resultado maior do que Zero : NC,NZ

AND/OR/XOR

AND = "E"
OR = "OH"

XOR = EXCLUSIVE OR = "OU EXCLUSIVO"

Estas Instruções ASSEMBLER dão origem a Instruções Z-80 que efetuam a "COMPARAÇÃO BIT A BIT" do conteúdo do Acumulador (REG-A) com o conteúdo de outro Registrador ou posição de memória.

O resultado da comparação de cada par de BITS é recolocado na posição correspondente de REG-A.

Os Indicadores de Estado são posicionados para refletir as condições da comparação.

As Instruções BASIC "A=AORB", "X=XANDY, Z=ZXORA", por exemplo, executam funções semelhantes sobre as áreas de trabalho especificadas (também BIT a BIT).

A comparação pode ser feita segundo três critérios diferentes (AND, DR ou XDR), a seguir descritos.

- Modalidade AND (E)
O BIT resultante é 1 (Ligado) somente se os dois BITS
comparados são 1.

REG-A 1 0 1 0 0 0 1 1 BYTE COMPARADO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 RESULTADO 1 0 0 0 0 0 0 1

Modalidade OR (OU)
 O BIT resultante é 1 (Ligado) se qualquer dos dois BITS comparados é 1.

REG-A 1 0 1 0 0 0 1 1 BYTE COMPARADO 1 1 0 0 1 0 0 1 1 RESULTADO 1 1 1 0 1 0 1 1

 Modalidade XOR (OU EXCLUSIVO)
 O BIT resultante é 1 (Ligado) somente se apenas um dos dois BITS comparados é 1.

REG-A 1 0 1 0 0 0 1 1 BYTE COMPARADO 1 1 0 0 1 0 0 1 RESULTADO 0 1 1 0 1 0 1 0

0010	AND	E	(#A3)
0020	OR	(HL)	(#B6)
0030	XOR	#FF	(#EE #FF)
0040	AND	Α	(#A7)

0010 Compara REG-A com REG-E, BIT a BIT, na modalidade AND, colocando o resultado em REG-A.

0020 Compara REG-A com o conteúdo do BYTE apontado por REG-HL, BIT a BIT, na modalidade OR, colocando o resultado da comparação em REG-A.

OO3O Compara REG-A com o valor #FF, BIT a BIT, na Modalidade XOR, colocando o resultado em REG-A. É interessante observar que, se REG-A contém inicialmente #00, a cada nova passagem pela instrução "XOR #FF" REG-A conterá, alternadamente, os valores #FF e #00. Esta é uma técnica interessante para utilizarmos como uma função que "Liga/Desliga" um Indicador em um programa ASSEMBLER.

0040 Compara REG-A com o próprio REG-A, BIT a BIT, na Modalidade AND, colocando o resultado da comparação em REG-A.

É interessante observar que neste caso o valor resultante é sempre #00, e os Indicadores CY e Z resultam sempre (Z,NC).

Podemos utilizar esta instrução para "Zerar" o conteúdo de REG-A ou para "Forçar" o posicionamento dos Indicadores de Estado.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

Resultado igual a Zero : Z,NC Resultado diferente de Zero : NZ,NC

(Estas Instruções sempre "Desligam" o Indicador CY.)

CALL

CALL = "CHAME"

Estas Instruções ASSEMBLER são Transformadas em Instruções de Máquina do Z-80 que determinam a execução de um certo "Conjunto de Instruções", localizadas ém algum endereço na memória, com RETORNO posterior para a instrução imediatamente seguinte à instrução CALL.

Você pode comparar a função desempenhada por esta Instrução Z-80 com a função da Instrução GOSUB do BASIC (que possui a Instrução RETURN para comandar o Retorno ao ponto de chamada).

O Endereço de início da rotina a ser "Chamada" é colocado no "Operando de Endereço" da instrução CALL.

A instrução CALL usa a PILHA DO SISTEMA para "Salvar" o endereço de RETORNO (endereço da Instrução imediatamente seguinte à Instrução CALL).

Para comandar o Retorno no ponto desejado da rotina chamada existe outra Instrução do Z-80 que deve ser utilizada: Instrução RET. (Descrita adiante.)

A chamada também pode ser feita "Sob Condição Determinada".

0010	CALL #COOO	(#CD	#00	#CO)
0020	CALL DESVI	(#CD	#00	#CO)
0030	CALL NZ,#C	000 (#FC	#00	#CO)

0010 Efetua "Chamada" à "Rotina" que inicia no endereço #C000. 0020 Efetua "Chamada" à "Rotina" DESVIO (que inicia no

endereço #C000).

0030 Efetua "Chamada" à "Rotina" que inicia no endereço #C000,
mas somente se o Indicador Z estiver "Desligado".

Caso contrário executa a instrução imediatamente seguinte
à instrução CALL.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

CCF

CCF = COMPLEMENT CARRY-FLAG = "COMPLEMENTE INDICADOR-DE-TRANSPORTE"

Esta Instrução ASSEMBLER é compilada em Instrução Z-80 cuja função é "Complementar o valor do Indicador de Estado CY" (CARRY-FLAG - INDICADOR-DE-TRANSPORTE). O valor do BIT-O do Registrador F, que desempenha o papel de "Indicador CY", pode conter os valores "O" ou "1".
"Complementar" o valor atual de CY significa "Somar 1" a este valor, com o que o seu conteúdo é "Invertido" pela instrução CCF, ou seja, se for "O" passará a ser "1", e vice-versa.

0010	AND	A	(#A7)	
0020	CP	#01	(#FE #01)	
0030	CCF		(#3F)	
0040	JP	C,#B500	(#DA #00	#B5)

0010 Coloca #00 no REG-A.

0020 Compara REG-A com #01. Como o conteúdo de REG-A (#00) é "Menor do que #01", o Indicador CY será "Ligado" ("1" = "C") por esta

Instrução. 0030 "Complementa" (ou "Inverte") o valor do Indicador CY. Como CY foi posicionado em "1" pela instrução anterior, após esta instrução seu valor passa a ("Desligado" = "NC").

0040 Não desvia para a o endereço #B500, pois a condição (CY Ligado) não será satisfeita, passando para instrução seguinte do programa.

INDICADORES DE ESTADO CY.Z

CY = C ou NC, se o seu valor anterior era NC ou C. (O Indicador Z não é afetado.)

CP

CP = COMPARE = "COMPARE"

Estas instruções servem para "Comparar" o conteúdo de REG-A com outro valor, "Posicionando" (Ligando/Desligando) os "Indicadores de Estado" do Registrador F. O Resultado da comparação pode ser verificado posteriormemte por outras instruções (Analisando os Indicadores de Estado) e diferentes procedimentos podem ser executados em função deste

A instrução BASIC "IF A%=&H3B", por exemplo, executa função semelhante.

0010	CP	#3B	(#FE #3B)
0020	CP	D	(#BA)
0030	CP	(HL)	(#BE)

0010 Compara REG-A com #3B. 0020 Compara REG-A com REG-D.

0030 Compara REG-A com o BYTE que está no endereco apontado pelo REG-HL.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

REG-A "Menor" que Operando : C,NZ REG-A "Igual" ao Operando : NC,Z REG-A "Maior" que Operando : NC,NZ

CPIR

CPIR = COMPARE / INCREMENT REGISTER = "COMPARE / INCREMENTE REGISTRADOR"

Esta Instrução ASSEMBLER é compilada em Instrução de Máquina do Z-80 que efetua as seguintes operações :

- Compara o conteúdo de REG-A com o BYTE apontado pelo

endereço contido em REG-HL. - Se a comparação resultar "Igual", passa para a instrução imediatamente seguinte à instrução CPIR (neste caso com o Indicador Z "Ligado").

- Subtrai 1 de REG-BC.

- Se o resultado da subtração for "Zero", passa para instrução seguinte (neste caso , com o Indicador "Desligado").

- Se o resultado da subtração for "Diferente de Zero", Soma 1 a REG-HL e repete todas as operações anteriores.

Esta instrução é utilizada para "Procurar" um determinado, BYTE a BYTE, a partir de um endereço, em um trecho de memória determinado. Todas as operações de busca são efetuadas com APENAS Instrução de Máquina, sob controle "Interno" do Z-80. UMA

0010	LD	HL, #B000	(#21	#00 #B0)
0020	LD	BC,#0005	(#01	#05 #00)
0030	LD	A, #AA	(#3E	#AA)
0040	CPIR		(#ED	#B1)
0050	JP	Z, ENCONT	(#CA	#D5 #CD)
0060	JP	NADENCONT	(#C3	#55 #CA)

0010 Carrega #B000 em REG-HL.

0020 Carrega #0005 em REG-BC.

0030 Carrega #AA em REG-A.

0040 Compara REG-A com cada BYTE, a partir do endereço #8000 (REG-HL), até encontrar um cujo valor seja "Igual" a #AA (REG-A), ou até terem sido comparados OS BYTES (REG-BC).

0050 Se um valor igual ao de REG-A (#AA) foi encontrado, desvia para a instrução ENCONT (Endereço #CDD5).

0060 Se um valor igual ao de REG-A não foi encontrado, desvia para a instrução NADENCONT (Endereco #CA55).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

Z - Valor procurado foi encontrado.

NZ - Valor procurado nao foi encontrado.

CY - Não é afetado.

As seguintes Instruções BASIC executariam função semelhante.

FORI = & HBOOOTO & HBOO4: A = PEEK(I): IFA <> & HAATHENNEXTI: ELSEGOTOENCONT

DEC/INC

DEC = DECREMENT = "DECREMENTE"
INC = INCREMENT = "INCREMENTE"

Estas instruções ASSEMBLER são Compiladas em Instruções 2-80 que efetuam as operações de "Somar 1" ou de "Subtrair 1" dos registradores ou endereços indicados.

A Instrução BASIC X%=X%+1, por exemplo, executa função

A instrução BASIC X%=X%+1, por exemplo, executa funç semelhante.

0010	DEC	A	(#3D)
0020	DEC	HL	(#2B)
0030	INC	(HL)	(#34)
0040	INC	SP	(#33)

0010 Decrementa 1 (Subtrai 1) de REG-A.

0020 Subtrai 1 de REG-HL.

(D Par de Registradores HL é tratado como se fosse um "Número Único", com o que é possivel trabalhar com valores entre #0000 e #FFFF.)

0030 Incrementa 1 (Soma 1) no BYTE apontado pelo endereço contido em REG-HL.

Se REG-HL contém #D000, por exemplo, o BYTE contido neste endereco terá seu valor acrescido de 1.

0040 Soma 1 ao Registrador SP (Apontador de Pilha - Stack Pointer).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z (Operando = Par de Registradores) (Instruções 0020/0040 do Exemplo)

Não são afetados.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z (Operando = Registrador Único ou Endereço de Memória) (Instruções 0010 e 0030 do Exemplo)

Resultado menor do que Zero : NZ Resultado igual a Zero : Z Resultado maior do que Zero : NZ (O Indicador CY não é afetado)

DJNZ

DJNZ = DECREMENT/JUMP-RELATIVE/NZ (SUBTRAIA/DESVIE-RELATIVO/NZ)

Esta instrução ASSEMBLER corresponde a uma Instrução 2-80 que efetua os sequintes procedimentos :

- DECREMENTA (ou subtrai) de 1 o conteúdo do Registrador B. - Se o valor resultante em REG-B for "DIFERENTE DE ZERO" (NZ), o Z-80 "Desvia"para uma instrução de deslocamento RELATIVO em relação à instrução DJNZ. Este deslocamento é armazenado de forma semelhante às

instruções JR, de acordo com o "Número de BYTES" existentes entre a Instrução DJNZ e a Instrução para onde o desvio deve ser efetuado.

0010	LD	B,#05	(#06 #05)
0020	LD	A,#00	(#3E #00)
0030 A01:	ADD	A,B	(#80)
0040	DJNZ	A01	(#10 #FD)
0050	RET		(#C9)

0010 Carrega #05 em REG-B.

0020 Carrega #00 em REG-A.

0030 Soma REG-B em REG-A.

0040 SUBTRAI 1 de REG-B. Se o resultado for "Diferente de Zero", DESVIA para AO1. (#FD representa um "Deslocamento Relativo" de Dois BYTES "Para Trás" em relação ao endereço onde #FD está colocado).

Se o resultado for "Zero", passa para a Instrução seguinte (0050 RET).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

Não são afetados.

O seguinte programa BASIC executa função semelhante à do programa ASSEMBLER exemplificado :

10 B%=5:A%=0

20 A%=A%+B%

30 B%=B%-1: IF B%<>0 THEN GOTO 20

40 RETURN

EX

EX = EXCHANGE = "TROQUE"

Estas Instruções ASSEMBLER são convertidas para Instruções Z-80 cuja função é efetuar a "Troca de Conteúdo entre Registradores e Memória".

0010 EX DE, HL (#EB) 0020 EX (SP), HL (#E3)

0010 Efetua a troca de conteúdos entre os Registradores DE e HL.
0020 Efetua a troca de conteúdos entre REG-HL e os dois BYTES apontados por REG-SP.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

IN

IN = INPUT = "ENTRADA"

Estas Instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 cuja função é "Carregar em um Registrador um BYTE obtido a partir de uma PORTA-DE-I/O".

Para os nossos propósitos não é necessário saber como esta instrução funciona "Internamente", sendo suficiente sabermos que ela serve para o Processador Z-80 se "Comunicar" com outros Processadores existentes no seu MSX.

Esta comunicação é feita por intermédio de "Ligações" apropriadas existentes no Z-80, chamadas de PORTAS-DE-I/O (I/O = INPUT/OUTPUT = ENTRADA/SAIDA).

O Z-80 pode se comunicar, por exemplo, com o Processador PPI (Programmable Peripheral Interface - Interface Programável de Periféricos) que, entre outras coisas, "Gerencia" o Teclado do MSX, e "Gerencia" os Bancos de Memória ROM/RAM.

Com o uso desta instrução podemos, por exemplo, descobrir qual a configuração atual destes Bancos de Memória.

Função semelhante é executada pela Instrução INP do BASIC.

0010 IN A,(#A8) (#DB #A8) 0020 LD C,#A8 (#OE #A8) 0030 IN B,(C) (#ED #40)

0010 Transfere para o REG-A o valor de um BYTE contido na Porta de I/O identificada como #AB (esta é a Porta do PPI).

0020 Carrega o valor #A8 em REG-C.

0030 Transfere para REG-B um BYTE da Porta #AB (equivalente à Instrução 0010).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

JP/JR

JP = JUMP = "PULE" ou "SALTE"
JR = JUMP RELATIVE = "PULE RELATIVO"

Estas Instruções ASSEMBLER são Transformadas em Instruções de Máquina, que determinam ao Z-80 que um "Desvio" deve ser efetuado, ou seja, que a próxima Instrução a ser executada não é aquela imediatamente seguinte à atual, como seria seu procedimento normal, mas sim uma outra instrução cujo endereço é determinado pela Instrução JUMP.

Você pode comparar a função desta Instrução com a função da Instrução "GO TO" ("VÁ PARA") do BASIC.

É possível comandar ao Z-80 que efetue o Desvio desejado somente se uma certa condição for satisfeita por um dos Indicadores de Estado.

(#C3 #4C #3E) (#C3 #B4 #C7) JP #3E4C 0010 RT1: JP 0020 RT2 0030 JP (HL) (#E9) C,#3E4C (#DA #4C #3E) 0040 RT2: JP 0050 TP NZ,#3E4C (#C2 #4C #3E) JR \$+5 (#18 #03) 0060 (#30 #F4) NC.\$-10 0070 JR

0010 Desvia "Incondicionalmente" para o Endereço #3E4C. Portanto, a próxima instrução a ser processada pelo Z-80, após a Instrução RT1, é aquela que inicia no endereço #3E4C.

0020 Desvia "Incondicionalmente" para o Endereco correspondente à Instrução de Nome RT2.

Observe que o "Código de Instrução" da linha 0020 (#C3) é igual ao da linha 0010, e que o campo de Endereco da instrução 0020 é obtido pelo compilador ASSEMBLER, sendo o endereço onde ele próprio colocou a instrução de nome RT2.

0030 Desvia "Incondicionalmente" para o Endereço apontado por REG-HL. Se REG-HL contém, por exemplo, #AE4F, a próxima instrução a ser executada pelo Z-80 será aquela que está armazenada

neste endereço.

0040 Desvia para a instrução que inicia no endereço #3E4C, mas somente se o Indicador de Estado CY está "Ligado" (Condição C no primeiro "Operando" da Instrução). Esta técnica pode ser utilizada, por exemplo, para efetuar o desvio somente se uma comparação anterior resultou "Negativa".

Se CY está "Desligado" (NC), o Z-80 continua o

processamento na instrução imediatamente seguinte à

instrucção JUMP.

0050 Desvia para a instrução que inicia no endereço #3E4C, mas somente se o Indicador de Estado Z está "Desligado" (Condição NZ no primeiro "Operando" da Instrução). Esta técnica pode ser utilizada, por exemplo, para desviar somente se uma comparação anterior resultou "Diferente de Zero". Se Z está "Ligado" (Z) o Z-80 continua o processamento na instrução imediatamente seguinte à instrução JUMP.

0060 Desvia "Incondicionalmente" para o "Endereço de Início da Instrução Atual + 5" (quinto BYTE após o início da Instrução 0060).

O símbolo "\$" indica ao Compilador o "Endereço de início

da Instrução atual". 0070 Desvia para o "Endereco de Início da Instrução Atual -10", mas somente se o Indicador de Estado CY estiver

"Desligado".

Como você pode observar, as Instruções JR (JUMP RELATIVE) tem três diferenças principais em relação às Instruções JP (JUMP). . As Instruções JR ocupam um número menor de posições de

. As Instruções JR ocupam um número menor de posicoes de memória (dois BYTES, contra três BYTES para instruções JP). . Nas Instruções JR o endereço de Desvio não muda caso o

programa seja "Trocado de Lugar" na memória (o "Deslocamento Relativo" permanece o mesmo).

No caso das Instruções JP, o endereço é armazenado de forma "Explícita" e terá que ser modificado para o novo endereço onde ficará a Instrução de destino "Realocada".

. As Instruções JR somente podem desviar para instruções que estejam numa "Distância" que possa ser representada em um

único BYTE (-126 a +129).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

LD

LD = LOAD = "CARREGUE"

Estas Instruções ASSEMBLER são "Transformadas" em Instruções de Máquina (pelo programa Compilador) que indicam ao Z-80 para efetuar a "Movimentação" de conteúdos entre determinados "Endereços" de memória ROM/RAM e/ou entre as "Áreas de Trabalho" do Z-80.
As Instruções BASIC "A%=3" e "X1%=Y2%", por exemplo, executam função semelhante.

```
A,#03
                                 (#3E #03)
0010 A01:
               LD
0020
               LD
                    B,C
                                 (#41)
0030
               LD
                    A, (HL)
                                (#7E)
                    A, (#B000)
                                (#3A #00 #B0)
               LD
0040
                                (#3A #5F #BD)
               LD
0050
                    A. (A01)
                                 (#21 #34 #12)
0060
               LD
                    HL,#1234
                    HL, (#1234) (#2A #34 #12)
               LD
0070
                                (#21 #5F #BD)
               LD
                    HL,A01
0080
                                (#2A #5F #BD)
               LD
                    HL, (A01)
0090
                                (#72)
0100
               LD
                    D, (HL)
                    (IX+10),H (#DD #74 #0A)
               LD
0110
```

0010 Carrega a Constante #03 no REG-A.

0020 Carrega (ou Copia) o conteúdo do REG-C no REG-B.

0030 Carrega no REG-A o BYTE apontado pelo endereco contido no REG-HL (atenção para os Parêntesis que envolvem HL).

Por exemplo, se REG-HL contém #8000, e o BYTE existente no endereco #8000 da memória contém #FF, REG-A conterá #FF após a execução desta instrução.

O040 Carrega em REG-A o BYTE contido no endereço #8000. Se este BYTE contém #FF, REG-A passará a conter #FF.

(Observe a diferença entre a instrução 0010, sem parêntesis, que carrega uma "Constante" (Segundo Operando) em REG-A, e esta instrução, que contém parêntesis, a qual faz referência a "Outro Endereço" de Memória.)

A "Instrução de Máquina" neste caso ocupa três BYTES, sendo o primeiro o "Código da Função" a ser executada e os dois seguintes o "Endereço a Partir do Qual o BYTE deve ser Movido para o Registrador A".

O050 Carrega no REG-A o BYTE apontado pelo endereco correspondente ao "Nome de Instrução" (ou LABEL) "A01". Supondo que a "Instrução" que tem este nome foi colocada no endereço #BD5F, REG-A conterá o BYTE que existe neste endereço após a execução desta instrução.

O COMPILADOR ASSEMBLER é quem coloca as instruções a partir de endereços determinados e, posteriormente, "Substitui" as referências a "Nomes de Instruções" pelos endereços correspondentes, produzindo então um programa em "Linguagem de Máquina do Z-80".

(Este processo se denomina "Compilação" do programa.)

0060 Carrega em REG-HL a "Constante" (Valor) #1234 (observe que na Linguagem Z-80 os BYTES que contém #12 e #34 são armazenados de forma "Invertida" na memória).

0070 Carrega em REG-HL os BYTES contidos a partir do Endereço #1234 da memória.

Observe que as funções (Resultados das Instruções) das linhas 0060 e 0070 são diferentes.

Para representar esta diferença a "Linguagem ASSEMBLER" não usa Parêntesis na primeira e os usa na segunda, enquanto que a "Linguagem Z-80" usa "Códigos de Instrução" diferentes (#21 e #24, respectivamente).

0080 Faz "a mesma coisa" que a instrução da linha 0060, exceto que o Compilador converte o nome A01 pelo endereço da instrução correspondente (#BD5F), em tempo de Compilação (observe que os "Códigos de Instrução Z-80" são iguais

para ambas as linhas).

0090 Faz "a mesma coisa" que a instrução da linha 0070,

valendo as mesmas observações da linha 0080.

0100 Carrega no REG-D o BYTE existente no endereço apontado pelo REG-HL.

Se REG-HL contém, por exemplo, #BD5F e, neste endereço, há um BYTE que contém #CA então REG-D conterá #CA após a execução desta instrução.

Observe que esta Instrução Z-80 tem apenas um BYTE (#72) não necessitando de "Parâmetros".

0110 Carrega o conteúdo de REG-H no Endereco apontado pelo REG-IX acrescido de 10 unidades.

Se REG-IX contém #C000 e REG-H contém #4E, por exemplo, após esta instrução o BYTE do endereço "#C000 + #0A =

#COOA" conterá o valor #4E.

Observe que esta função utiliza dois BYTES para ser "Reconhecida" pelo Z-80 (#DD #74) e um BYTE onde é colocado o valor a ser somado/subtraído ao "Registrador IX" (Registrador de Índice).

Os Registradores IX e IY são empregados como "Indices" em

Instruções deste tipo.

INDICADORES DE ESTADO CY E Z

Não são Alterados.

LDIR

LDIR = LOAD / INCREMENT REGISTER = "CARREGUE / INCREMENTE REGISTRADOR"

Esta istrução é Compilada em Instrução de Máquina do Z-80 que efetua as seguintes operações :

- Transfere o conteúdo do BYTE apontado por REG-HL para o endereço apontado por REG-DE.

- Soma 1 em REG-HL e em REG-DE.

- Subtrai 1 de REG-BC.

- Se o resultado da subtração for "Diferente de Zero", repete todas as operações anteriores.

- Se o resultado da subtração for "Zero", passa para a instrução imediatamente seguinte à instrução LDIR.

(Ela é utilizada para movimentar "Blocos" de BYTES de um lugar para outro na memória, sob controle do Z-80, com APENAS UMA "Instrução de Máquina", pois o "Programa Z-80" executa "Internamente" todos os procedimentos e controles necessários).

0010	LD LD	HL,#B000 DE,#C000	(#11	#00 #B0)	1
0030 0040	LD LDIR	BC,#OOFF	(#O1 (#ED	#FF #00)	E

0010 Carrega o valor #B000 em REG-HL. 0020 Carrega o valor #C000 em REG-DE. 0030 Carrega o valor #O0FF em REG-BC.

0040 "Copia" 255 BYTES (#FF), a partir do endereço #B000, para o endereço #C000.

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

Não são afetados.

As seguintes Instruções BASIC executariam função semelhante :

HL=&HB000:DE=&HC000:FORBC=255TD0STEP-1:A=PEEK(HL+255-BC): POKE(DE+255-BC);A:NEXTBC

OUT

OUT = OUTPUT = "SAÍDA"

Estas Instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 cuja função é "Carregar em uma PORTA-DE-I/O o valor contido em um Registrador ou em um BYTE da memória". Esta é uma função "Inversa" àquela da Instrução IN e as observações lá efetuadas também são válidas para ela.

Função semelhante é executada pela Instrução OUT do BASIC.

0010 0020	LD A,#FO OUT (#AB),A	(#3E (#D3					
	a #FO em REG-A. o Valor #FO para a	PPI,	via	Porta	de	1/0	"#A8".
0030 0040 0050	LD C,#A8 LD B,#FO OUT (C),B	(#OE (#O6 (#ED	#F0)				
	a #AB em REG-C. a #FO em REG-B.						

0050 Envia o Valor #FO para a PPI, via porta de I/O "#A8".

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

(Equivalente à Instrução 0010.)

PUSH/POP

PUSH = "EMPURRE" POP = "SOLTE"

Estas Instruções ASSEMBLER são "Compiladas" em Instruções de Máquina que determinam ao Z-80 a colocação ou retirada de "Pacotes" (DOIS BYTES) na PILHA DO SISTEMA.

A Área de Trabalho SP (STACK-POINTER - APONTADOR-DE-PILHA) é automaticamente atualizada a cada vez que um "Pacote" é colocado ou retirado da PILHA.

0010	PUSH	BC
0020	PUSH	AF
0030	POP	AF

0010 Armazena o conteúdo de REG-BC (dois BYTES) na PILHA DO SISTEMA (imediatamente após o último valor já armazenado).

0020 Armazena os conteúdos de REG-A e de REG-F na PILHA DO SISTEMA.
Portanto, podemos "Salvar" na PILHA os Indicadores de

Estado contidos em REG-F.

0030 Recupera o último valor armazenado na PILHA DO SISTEMA e o coloca em REG-AF.

Observe que este valor pode ter sido lá colocado a partir de "Outro" Par de Registradores, o que pode ser utilizado para "Trocar" o conteúdo de pares de Registradores.

INDICADORES DE ESTADO (CY,Z)

Não são alterados.

RET

RET = RETURN = "RETORNE"

Estas instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 que detereminam um "Desvio" para o endereço armazenado no "Topo" da PILHA DO SISTEMA (último valor aí armazenado).

A denominação de RETORNO para esta função se deve ao fato de que, na maioria das vezes, o endereço de desvio contido na PILHA foi aí colocado por uma instrução CALL, e a instrução RET efetua então o "Retorno ao Ponto de Chamada" (para a Instrução seguinte ao CALL).

Não há, porém, correspondência obrigatória entre uma instrução RET e uma instrução CALL (veja rotina DESVIO do BIT-BASIC, por

exemplo).

A função da Instrução RET do Z-80 é semelhante à função da Instrução RETURN do BASIC.

0010 B10: RET (#C9) 0020 RET NZ (#C0)

0010 RETORNA (Desvia) para o último endereco armazenado na PILHA DO SISTEMA.

0020 DESVIA para o último endereco armazenado na PILHA DO SISTEMA mas somente se o "Indicador de Estado Z" está "Desligado".

(Este indicador pode ter sido posicionado, por exemplo, por uma instrução de comparação anterior.)

REGISTRADORES DE ESTADO CY,Z

RST

RST = RESTART = "REINICIE"

Estas instruções ASSEMBLER são transformadas pelo Compilador em Instruções do Z-80, cuja função é semelhante à função das instruções CALL, efetuando também uma "Chamada" a um certo endereço de memória.

A diferença está em que elas ocupam apenas um BYTE em linguagem de máquina e cada uma corresponde diretamente a um endereço pré-determinado (não há operando de endereço).

0010 IO1: RST #10 (#D7) 0020 IO2: RST #18 (#DF)

0010 Efetua "Chamada" (CALL) ao endereço de memória #0010, "Salvando" na PILHA DO SISTEMA o endereço de Retorno (endereço da Instrução IO2).

0020 Efetua "Chamada" (CALL) ao endereço de memória #0018, "Salvando" na PILHA DO SISTEMA o endereço de Retorno (instrução seguinte à instrução RST).

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

SBC

SBC = SUBTRACT WITH CARRY = "SUBTRAIA COM TRANSPORTE"

Estas Instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 que efetuam a operação de "Subtrair" de uma Area de Trabalho primeiramente um Valor fornecido e, em seguida, o valor do Indicador de Carry-Status (0 ou 1).

Estas instruções podem trabalhar com Pares de Registradores, comportando neste caso valores entre #0000 e #FFFF.

Os Indicadores de Estado são posicionados.

0010	SBC	A, (HL)	(#9E)
0020	SBC	A,H	(#9C)
0030	SBC	HL, DE	(#ED #52)

0010 Subtrai de REG-A o valor atual do Indicador CY (que pode ser 1 ou 0, Ligado ou Desligado), e também o valor do BYTE contido no endereço apontado por REG-HL.

0020 Subtrai de REG-A o valor atual de CY, e também o conteúdo de REG-H.

0030 Subtrai de REG-HL o valor atual de CY (1 ou 0) e também o valor de REG-DE.

INDICADORES DE ESTADO CY.Z

Resultado menor do que Zero : C,NZ Resultado igual a Zero : NC,Z Resultado maior do que Zero : NC,NZ

SCF

SCF= SET CARRY-FLAG =
 "LIGUE INDICADOR-DE-TRANSPORTE"

Esta Instrução ASSEMBLER é transformada pelo Programa Compilador em uma Instrução Z-80 cuja função é "Ligar o Indicador de Estado CY" (CARRY-FLAG -INDICADOR-DE-TRANSPORTE).

0010 B20: SCF (#37)

0010 "Liga" o Idicador CY (posiciona o BIT-0 de REG-F com o valor 1).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

CY = C (Ligado) (O Indicador Z não é afetado.)

SUB

SUB = SUBTRACT = "SUBTRAIA"

Estas instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções de Máquina que solicitam ao Z-80 a "Subtração de um valor do REG-A"

Os Indicadores de Estado são posicionados para refletir as condições do resultado.

0010	SUB	#DA	(#D6 #DA)
0020	SUB	E	(#93)
0030	SUB	(HL)	(#96)

0010 Subtrai de REG-A o valor #DA.

0020 Subtrai de REG-A o valor contido em REG-E.

0030 Subtrai de REG-A o valor contido no BYTE apontado por REG-HL.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

Resultado menor do que Zero : C,NZ Resultado igual a Zero : NC,Z Resultado maior do que Zero : NC,NZ

DEMAIS INSTRUÇÕES

As demais Instruções ASSEMBLER/Z-80 são parecidas com as ja descritas, ou fogem aos nossos objetivos. Descreveremos as suas funções de maneira suscinta.

ADC Soma em REG-A ou em REG-HL o valor atual do Indicador CY, mais um segundo Valor fornecido. O funcionamento é semelhante ao da instrução SBC.

Exemplos:

0010 ADC A,D (#BA) 0020 ADC HL,DE (#ED #5A)

Esta instrução "Testa" o valor de um BIT escolhido, de um registrador determinado ou da memória, verificando se o seu conteúdo é "O" ou "1".
Os Indicadores de Estado são posiconados para refletir os resultados do teste.

Exemplos:

0010 BIT 3,D (#CB #5A) 0020 BIT 0,(HL) (#CB #46)

CPD Esta Instrução é semelhante à Instrução CPDR, exceto que REG-BC não é "Testado".

CPDR Esta Instrução funciona de forma semelhante à instrução CPIR, exceto que REG-HL e REG-DE são "Subtraídos de 1" ao invéz de serem "Acrescidos de 1".

Esta Instrução funciona de forma semelhante à Instrução CPIR, exceto que REG-BC não é "Testado".

Esta Instrução "Complementa" o Valor do Acumulador (REG-A), ou seja, os BITS que contiverem "O" passarão a conter "1" e vice-versa.

Exemplo:

0010 CPL (#2F)

DAA Esta Instrução "Converte" o conteúdo de REG-A para o formato "Decimal Codificado em Binário".

DI Esta Instrução "Bloqueia Interrupções", ou seja, não permite que a tarefa do Z-80 seja interrompida por outros dispositivos.

EI

Esta Instrução "Permite Interrupções", ou seja, passa a ser possível interromper a sequência normal de atividades do Z-80 para atender a dispositivos externos.

EXX

"Troca" o conteúdo dos Registradores HL, DE e BC com outras Áreas de Trabalho denominadas H'L', D'E' e B'C' que servem exclusivamente para "Salvar Temporariamente" os conteúdos destes Registradores.

HALT

Esta Instrução "Interrompe" a execução do programa corrente.

IM

Estas Instruções determinam o "Modo de Interrupção" que passa a estar ativo a partir deste momento.

IND

Esta Instrução executa um Input (Entrada) a partir de uma Porta de I/O para a memória, Decrementa Contador e Decrementa Endereço.

INDR

Semelhante a IND, repetida até que REG-B = 0.

INI

Semelhante a IND, exceto que Incrementa Endereço.

INIR

Semelhante a INI, repetida até que REG-B = 0.

LDD

Esta Instruão funciona de forma semelhante à Instrução LDDR, exceto que o conteúdo de REG-BC não é "Testado".

LDDR

Esta Instrução funciona de forma semelhante à Instrução LDIR, com a diferença que REG-HL e REG-DE são "Subtraídos de 1" ao invéz de serem "Acrescidos de 1".

LDI

Esta Instrução funciona de forma semelhante à Instrução LDIR, exceto que o conteúdo de REG-BC não é "Testado".

NEG

Esta Istrução Complementa o valor de REG-A. Semelhante à Instrução CPL, exceto que posiciona os Indicadores de Estado.

NOP

Este código é interpretado pelo Z-80 como "Ausência de Instrução" (NOP = NO OPERATION - Sem Operação), e passa para o BYTE seguinte do programa.

OUTD

Esta instrução executa um Output (Saida) para uma porta de I/O, a partir de um endereço especificado, decrementa Contador e decrementa Endereço.

OTDR

Semelhante a OUTD, repetida até que REG-B = 0.

RES

Esta instrução "Desliga" o valor de um BIT escolhido, pertencente a um registrador determinado ou à memória, tornando-o "0".

Exemplos :

RES 3,D (#CB #9A) 0010 RES 0, (HL) (#CB #8E) 0020

RL/RR

(RL/RLA/RLC/RLCA/RLD)

(RR/RRA/RRC/RRCA/RRD) Todas estas Instruções servem para "Girar" (ROTATE) o conteúdo de um Registrador ou de um BYTE da memória, isto é, "Deslocar" todos os seus BITS para a Esquerda (LEFT) ou para a Direita (RIGHT), de forma "Circular", com o "Primeiro BIT" sendo substituído pelo "Último BIT" (que "sai fora") ou pelo BIT CY.

SET

Esta Instrução faz a operação "Inversa" à da Instrução RES, ou seja, "Liga" o valor de um BIT escolhido, pertencente a um registrador determinado ou à memória, tornando-o "1".

SL/SR

(SLA/SRA/SRL)

Estas Instruções servem para "Deslocar (SHIFT) para a Direita (RIGHT) ou para a Esquerda (LEFT), os BITS de um Registrador ou de um BYTE da memória, inserindo ou não o BIT CY na operação.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Existem algumas "Instruções" ASSEMBLER que servem somente para "Passar Informações ao Próprio Compilador", não sendo convertidas em Instruções de Máquina para o Z-80. (Estas instruções podem variar de compilador para compilador.)

ORG #7000

Indica ao Compilador para que as Instruções seguintes convertidas para Linguagem Z-80 sejam colocadas a partir do endereço de memória #7000.

DEFB #3E, #FC, #00

Indica ao Compilador para que os próximos três BYTES do programa compilado contenham os valores #3E,#FC e #00.

DEFS 20

Indica ao Compilador para "Zerar" os próximos 20 BYTES do programa. (Esta instrução é utilizada pelo BIT-BASIC para deixar BYTES Livres no programa.)

DEFM "Programa X"

Indica ao Compilador para colocar a constante "Programa X" nos próximos BYTES compilados.

Indica ao Compilador para tratar os caracteres seguintes como "Comentário", sem gerar qualquer "Código Objeto".

*F

Indica ao Compilador para "Saltar de Página" quando estiver listando o programa compilado.

CAPÍTULO IV

Você poderá utilizar o seu conhecimento de ASSEMBLER Z-80 para

de Trabalho"

BIOS e do BASIC.

01 - VARIAVEIS BIOS/BASIC

A seguir descreveremos as principais "Areas

analisar ou mesmo modificar o conteúdo destes campos, ou para implementar novas funções no BIT-BASIC. É mostrado o endereco da Área de Trabalho na memória RAM, o seu nôme e o seu tamanho (número de BYTES). #F39A USRTAB (20) - BYTES utilizados para salvar os endereços correspondentes aos comandos DEFUSRO=&HXXXX a DEFUSR9=&HYYYY (dois BYTES para cada um) - Número de BYTES da linha BASIC, no modo #F3AF LINL40 (1) SCREENO Idem, modo SCREEN1 #F3AF LINL32 (1) - Idem, no modo "Atual" #F3BO LINLEN (1) - Número de linhas da Tela utilizadas p/BASIC #F3B1 CRTCNT (1) #F3B3 A #F3DA (80)- Endereços de início das "Tabelas" para o VDP (dois BYTES para cada endereco) - Indicador de "Clic" do Teclado (#00 ou #FF) #F3DB CLIKSW (1) - Posição "Y" do CURSOR (Vertical-Linha) #F3DC CSRY (1) - Posição "X" do CURSOR (Horizontal-Coluna) #F3DD CSRX (1) - Chave de "Mostra/Não Mostra" constantes #F3DE CNSDFG (1) correspondentes às Teclas de Função. - Indicador "Botões de Tiro" do Joy-Stick #F3EB TRGFLG (1) - Cor dos caracteres na Tela #F3E9 FORCLR (1) - Cor de "Fundo" da Tela #F3EA BAKCLR (1) - Cor da "Borda" da Tela #F3EB BDRCLR (1) - Endereço "ATÉ" dos caracteres no KEY-BUFFER #F3F8 PUTPNT (2) - Endereço "DE" dos caracteres no KEY-BUFFER #F3FA GETPNT (2) - "Número do Erro" encontrado pelo BIOS/BASIC #F414 ERRFLG (1) (variável ERR do BASIC) (318) - "CRUNCH BUFFER" DE TRABALHO PARA "AREA #F41F KBUF TRITURAÇÃO" - Area para Montar/Desmontar os comandos processados BUFFER BASIC" - Area de Trabalho onde #F55E BUF (258) -Linha digitada pelo usuário é colocada pela antes de ser processada rotina PINLIN, pelo BASIC - Posição "Mais Alta" da Memória #F672 MEMSIZ (2) - Endereço de início da PILHA DO SISTEMA #F674 STKTOP (2) - Endereço de início do "TEXTO BASIC" (início #F676 TXTTAB (2) do Programa BASIC) Indica se o modo AUTO do BASIC está ou não #FAAA AUTFLG (1) Ativo" (#00 ou #FF) - Número da Linha Inserida pelo AUTO #F6AB AUTLIN (2) - Incremento do comando AUTO #F6AD AUTINC (2) - Número da Linha onde ocorreu 0 Erro #FAB3 FRRLIN (2) (Variável ERL do BASIC) - Número da Linha para executar em caso de #F6B9 ONELIN (2) Erro (atualizado por ONERRORGOTO do BASIC)

- #F6C2 VARTAB (2) Endereco de início da Area de Variáveis Simples do BASIC
- #F6C4 ARYTAB (2) - Endereço de início da Tábela de Array
- #F6C6 STREND (2) - Fim da memória em uso pelo BASIC
- #F6C8 DATPTR (2) - "Pointer" (Apontador) para o DADO (DATA) seguinte a ser lido por um comando READ (atualizado por um comando RESTORE)
- #F7C4 TRCFLG (1) Atualizada pelo comando TRON (Trace)
- #F87F FNKSTR (160)- Dez áreas de 16 BYTES cada uma onde são guardadas as constantes das Teclas de Função (PFKEYS)
- #FBFO KEYBUF (40) Area de Trabalho (BUFFER) do Teclado
- #FC48 BOTTOM (2) Inicio da RAM utilizada pelo BASIC (#8001)
- #FC4A HIMEM (2) Final da RAM disponível para o BASIC
- #FCA8 INSFLG (1) Indicador de modo INS "Ligado/Desligado"
- #FCA9 CSRSW (1) Chave para mostrar ou não o CURSOR #FCAA CSTYLE (1) Estilo do CURSOR

- PONTOS DE ENTRADA BIOS/BASIC 02

A seguir mostraremos os enderecos de início (Pontos de Entrada) para diversas rotinas do BIOS/BASIC, a função de cada uma, as condições de entrada (ENT), as condições de saida (SAI) e as áreas de trabalho por elas utilizadas/modificadas (MOD). Algumas destas rotinas são utilizadas pelo BIT-BASIC (e detalhadas durante a descrição deste programa). Você poderá utilizar estas rotinas em programas ASSEMBLER ou para incluir novas funções no BIT-BASIC.

----- #0000 CHKRAM -Verifica RAM e posiciona SLOTS (Inicialização) ----- #0004 CGTABL -----Endereço da Tabela do Gerador de Caracteres ----- #0006 VDP.DR ----Endereço Registrador VDP (Leitura) ---- #0007 VDP.DW ----Endereco Registrador VDP (Gravação) ----- #0008 SYNCHR ---Verifica se Caráter do comando é válido - Se sim. desvia para CHRGTR, se não, Erro de Sintaxe ENT - HL=Endereco do caráter SAI - A =Código do caráter H_=Endereço próximo caráter CY=1 se caráter numérico Z =1 se fim do comando ---- #000C RDSLT -

Seleciona SLOT (Banco Memória ROM/RAM), 18 BYTE FNT - A =Seleciona SLOT (FxxxSSPP)

F = 1 significa que SS foi especificado

SS = Número SLOT secundário PP = Número SLOT primário

HL=Endereco de membria a ser lido

SAI - A =Conteúdo do endereço de memória lido

MOD - AF.BC, DE (Interrupções Desabilitadas)

------ #0010 CHRSTR -La próximo caráter do TEXTO BASIC

ENT - HL-Endereco caráter a ser lido

SAI - A =Caráter lido

HL=Endereco próximo caráter CY=1 se o caráter é numérico 7 =1 se fim do Texto (#00)

--- #0014 WRSLT

Seleciona SLOT (Banco de Memória) e grava BYTE ENT - A =Seleciona SLOT (FxxxSSPP)

F = 1 significa que SS foi especificado

SS = Número SLOT secundário PP = Número SLOT primário

HL-Endereço de membria a ser gravado

E =BYTE a ser gravado

MOD - AF.BC.DE (Interrupções Desabilitadas)

----- #0018 DUTDO --Saida de um BYTE para o "Dispositivo Corrente" ENT - A =BYTE a ser remetido p/saída

PTRFIL (#FB64) PTRFLG (#F416)

Chamada (CALL) entre SLOTS

ENT - IY=Seleciona SLOT (FxxxSSPP)

----- #001C CALSLT -

F=1 significa que SS foi especificado

SS = Número SLOT secundário PP = Número SLOT primário IX=Endereco a ser chamado

SAI - Indeterminado

MOD - Indeterminado (Interrupções Desabilitadas) -- #0020 DCDMPR -

Compara REG-HL com REG-DE ENT - H_Qualquer conteúdo

DE=Qualquer conteúdo

SAI - C,NZ - DE>HL NC,Z - DE=HL NC.NZ - DEKHL

- #0024 ENASLT -

Habilita (Ativa) SLOT ENT - A =Seleciona SLDT (FxxxSSPP)

F=1 significa que SS foi especificado

SS = Número SLOT secundário PP = Número SLOT primário

H.=Endereco de membria

MOD - Todos Registradores (Interrupções Desabilitadas) ---- #0028 BETYPR ----

Fornece o tipo de FAC

ENT - FAC

SAI - Indicadores "Registrador F"

- #002B VERMSX --

Cinco BYTES onde está armazenado o "Número de Versão" do MSX (primeira versão contém Zeros).

----- #0030 CALLE -Efetua chamada (CALL) entre SLOT'S

ENT - Instrução ASSEMBLER = #F7 #SS #EE #EE

#F7 = RST #30 (CALL #0030) #SS = Número do SLOT

#FFFF = Endereco a ser chamado

SAI - Indeterminado

MOD - Indeterminado

----- #0038 KEYINT --Executa procedimentos de Interrupção de Hardware

ROTINAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PARA AS INICIALIZAÇÃO DE 1/0

---- #003B INITIO -

Executa inicialização dos dispositivos - Todos

#003E INIFNK --Inicializa conteúdo Teclas de Função (PFKEYS)

- Todos

AS ROTINAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR O	
VDP (VIDEO DISPLAY PROCESSOR - PROCESSADOR DE TELA)	
	ENT - FORCLR=Cor dos caracteres na Tela (#F3E9)
#0041 DISSCR	BAKCLR=Cor de Fundo da Tela (#F3EA)
Desabilita Tela (não mostra imagem)	BORCLR=Cor da Borda da Tela (#F3EB)
MOD - AF.BC	MOD - Todos
#0044 ENASCR	
Habilita Tela (mostra imagem)	Procedimentos de "Interrupção não Mascarável"
MOD - AF, BC	#0069 CLRSPR
#0047 WRTVDP	Inicializa todos os SPRITES (Padrão Zeros
Grava um BYTE num Registrador do VDP	nomes, cor das letras, posição vertical 209)
ENT - C =Número do Registrador	ENT - SCRWOD=SCREEN-MODE (Modo da Tela - #FCAF)
B =Dado a ser gravado	MOD - Todos
MULTIN AC DIC	100 10003
MOD - AF,BC	AND AD DEPART DESCRIPTION OF AN ADDRESS OF
#004A RDVRM	THE THE DITTERNAL DECORATION THE THE CONTENT OF
Lê um BYTE da VRAM	TXT = Modo TEXTO (SCREENO - 40X24)
ENT - HL=Endereço da VRAM a ser obtido	T32 = Modo TEXTO (SCREEN1 - 32X24)
SAI - A =BYTE da VRAM	GRP = Modo ALTA RESOLUÇÃO (SCREEN2)
	MLT = Modo MULTICOR (SCREENS)
MOD - AF	NAM - Tobala de Manar (Caracteria)
#004D IRTVRM	NAM = Tabela de Nomes (Caracteres)
Grava um BYTE na VRAM	CGP = Tabela de Padrões
ENT - HL=Endereço da VRAM	COL = Tabela de Cores
A =BYTE a ser gravado	ATR = Tabela de Atributos de SPRITES
MOD - AF	PAT = Tabela de Padrões de SPRITES
#0050 SETRD	
	#006C INITXT
Posiciona VDP para Leitura	Inicializa Tela para modo TEXTO (SCREENO)
ENT - HL	ENT - TXTNAM (#F383), TXTCSP (#F387)
MOD - AF	MOD - Todos
#0053 SETWRT	
Posiciona VDP para Gravação	Inicializa Tela para modo TEXTO (SCREENI)
ENT - HL	
MOD - AF	ENT - T32NAM (#F3BD), T32CGP (#F3C1),
	T32COL (#F3BF), T32ATR (#F3C3), T32PAT (#F3C5)
#0056 FILVRM	MOD - Todos
Preenche um trecho da VRAM com um BYTE	#0072 INIGRP
determinado	Inicializa Tela para modo ALTA RESOLUÇÃO (SCREEN2
ENT - HL=Endereço inicial	ENT - GRPNAM (#F3C7), GRPCGP (#F3C8),
BC=Tamanho da área a ser preenchida	GRPCOL (#F3C9), GRPATR (#F3CD), GRTPAT (#F3CF)
	MOD - Todos
A =BYTE a ser movido	
MOD - Todos	#0075 INIMLT
#0059 LDIRMV	Inicializa Tela para modo MULTICOR (SCREENS)
Copia um bloco da memória VRAM para memória RAM	ENT - MLTNAM (#F3D1), MLTCGP (#F3D5),
ENT - HL=Endereço inicial VRAM	MLTCOL (#F3D3), MLTATR (#F3D7), MLTPAT (#F3D9)
DE=Endereço inicial RAM	MOD - Todos
BC=Tamanho do Bloco a ser copiado	#0078 SETTXT
MOD - Todos	
	Posiciona VDP para modo TEXTO (SCREENO)
#005C LDIRVM	ENT - TXTNAM, TXTCSP
Copia um bloco da RAM para a VRAM	MOD - Todos
ENT - HL=Endereço inicial RAM	#0078 SETT32
DE=Endereço inicial VRAM	Posiciona VDP para modo TEXTO (SCREEN1)
BC=Tamanho do Bloco a ser copiado	
100 - Todos	ENT - T32NAM, T32CGP, T32COL, T32ATR, T32PAT
477	MOD - Todos
#005F CH6MOD	#007E SETGRP
Posiciona o modo de operação do VDP	Posiciona VDP para modo ALTA RESOLLIÇÃO (SCREEN2)
ONT - Conteúdo Área de Trabalho SCRMOD (#FCAF)	ENT - GRPNAM, GRPCGP, GRPCOL, GRPATR, GRPPAT
10D - Todos	MOD - Todos

#0081 SETMLT	#00A5 LPTOUT
Posiciona VDP para modo MULTICOR (SCREENS)	Envia un caráter para a Impressora
ENT - MLTNAM, MLTCGP, MLTCOL, MLTATR, MLTPAT	ENT - A =Caráter a ser enviado
MDD - Indos	CY=1 (C) se não houve sucesso
#0084 CALPAT	MUU - E
Fornece endereço da Tabela de Padrões de SPRITE	#00A8 LPTSTT
ENT - A = Identificação (Número) do SPRITE	Verifica estado da Impressora
SAI - HL=Endereço da Tabela de Padrões	SAI - A-#FF e Z=0 (NZ) se a Impressora "Pronta"
	A=#00 e Z=1 (Z) se Impressora NAO "Pronta"
MOD - AF, DE, HL #0087 CALATR	MOD - AF
Table de Abributes de COOTE	#00AB CNVCHR
Fornece endereço Tabela de Atributos de SPRITE	MAND LIVERY
EMT - A = Identificação (Número) do SPRITE	Verifica BYTE controle gráfico e converte código
SAI - HL=Endereço da Tabela de Atributos	ENT - A =Caráter
MOD - AF, DE, HL	SAI - NC=BYTE de controle gráfico
#008A 6SPSIZ	C,Z=Código gráfico convertido
Fornece Tamanho atual dos SPRITES	C,NZ=Código não convertido
ENT - Nada	MOD - AF
SAI - A =Tamanho dos SPRITES (Número de BYTES)	#00AF PIN IN
CY=1 Se SPRITES 16*16	Obtém linha digitada via Teclado, até o
MOD - AF	acionamento da Tecla RETURN ou CONTROL+STOP.
#008D GRPPRT	Coloca linha digitada no BUFFER (#F55E).
Coloca caráter na Tela Gráfica	SAI - HL=Endereço do BUFFER menos 1 (#F55D)
ENT - A =Carater a ser apresentado	CY=1 (C) CONTROL-STOP pressionadas
ENI - H -Lai atei a sci api escivado	
AS ENTRADAS SEBUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR O	MOD - Todos #00B1 INLIN
AS ENIKADAS SEBUTATES SAU DITETENDA LA LA MONTO DE CUMO	TI DIE THE ANALYSIS AND ALITE AT AN ALITE
PSG (PROGRAMMABLE SOUND GENERATOR - GERADOR DE SONS	Idem PINLIN, exceto quando modo AUTO ativo
PROGRAMAVEL)	#00B4 QINLIN
#0090 GICINI	Coloca "?" na Tela e desvia para INLIN
Inicializa PSG para PLAY	#00B7 BREAKX
MOD - Todos	Verifica se as teclas CONTROL+STOP estão
#0093 WRTPS6	oressionadas
Envia um dado para um Registrador do PSG	SAI - CY=1 (C) se CONTROL+STOP estão pressionadas
ENT - A =Número do Registrador	MTD - AF
E =Dado a ser enviado	#00BA ISONTC
#0096 RDPS6	Verifica teclas SHIFT-STOP
Lê dado de um Registrador do PS6 ENT - A =Número do Registrador	#0000 BEEP
ENT - A =Número do Registrador	#WAU DELI
SAI - A =Dado lido do PS6	Emite um som de "Alarme" (BIP)
#0099 STRTMS	MOD - Todos
Executa atividade "de fundo" para o MLAY	#00C3 CLS
MOD - Todos	"Limpa" a Tela
	MOD - AF, BC, DE
AS ENTRADAS SEBUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR	#00C6 PUSI1
NO FRITTAND SCUDINGS SHO STATES TO STATE STATES	
	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela PNT - H =Coluna (Horizontal)
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Limha (Vertical)
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA Verifica o BUFFER do Teclado SAI - Z = 1 (Z) Se há algum caráter no BUFFER	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Linha (Vertical)
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Linha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Linha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Linha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Linha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Linha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Limha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Limha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Limha (Vertical) MOD - AF
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA Verifica o BUFFER do Teclado SAI - Z = 1 (Z) Se há algum caráter no BUFFER MOD - AF Aguarda até que um caráter seja digitado fornecendo o seu código. SAI - A =Código do caráter digitado no teclado MOD - AF	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela ENT - H =Coluna (Horizontal) L =Limha (Vertical) MOD - AF

Força a Tela para o modo TEXTO	AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO PARA TRATAMENTO DE FILAS
MOD - Todos	Retorna quantos BYTES existem na fila
AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PAPA ACESSAR OS PERIFÉRICOS DE JOGOS #00D5 GTSTCK	Coloca um BYTE na fila
Devolve o Estado corrente do JOY-STICK ENT - A =Identificação do JOY-STICK SAI - A =Direção atual do JOY-STICK MOD - Todos	AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS FELAS ROTINAS DE TRATAMENTO DE TELA GRÁFICA (GENGRP E ADVGRP) #00FC RIGHTC
#00D8 GTTRIG	
Devolve o estado corrente do "Botão de Tiro" ENT - A =Identificação do Botão de Tiro SAI - A =#00 indica botão "Não pressionado"	Move um PIXEL para a esquerda#0102 UPC
A =#FF indica botão "Pressionado"	Move um PIXEL para cima #0105 TUPC
Devolve o Estado corrente do PADDLE	Move um PIXEL para cima #0108 DOWNC
ENT - A =Identificação do PADDLE SAI - A =Estado atual do PADDLE	Move um PIXEL para baixo #010B TDDWNC
MOD - Todos	Move um PIXEL para baixo
Devolve o valor corrente do PADDLE	
ENT - A =Identificação PADDLE SAI - A =Valor atual do PADDLE MOD - Todos	Mapeia coordenadas X/Y para o endereço físico
AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR O GRAVADOR #00E1 TAPION	Carrega endereço físico atual e padrão máscara SAI - HL=Endereço físico A =Padrão de Máscara
Liga motor do gravador e 18 "Cabeçalho" da fita SAI - CY=1 (C) se não houve sucesso MOD - Todos #00E4 TAPIN	Armazena endereço físico e padrão de máscara ENT - HL=Endereço físico
Lê um BYTE da fita	Posiciona o BYTE de atributo
SAI - A =BYTE lido CY=1 (C) leitura interrompida MOD - Todos	Lê atributos do PIXEL corrente
MOD - Todos #00E7 TAPIOF Encerra leitura da fita	Seta PIXEL corrente com atributo fornecido
#00EA TAPOCN	Posiciona PIXELS horizontalmente
Liga motor do gravador e grava "Cabeçalho" ENT - A =0 Se cabeçalho "Curto" desejado	#0126 GTASPC
A<>O Se cabeçalho "Longo" desejado SAI - CY=1 (C) se gravação interrompida	Retorna "Razão de Aspecto" SAI - DE,HL
MOD - Todos #00ED TAPOUT	Inicialização para PAINT
Grava um BYTE na fita	#012C SCANR
ENT - A =BYTE a ser gravado SAI - CY=1 (C) se gravação interrompida	Pesquisa PIXELS para a direita
MOD - Todos	Pesquisa PIXELS para a esquerda
#00F0 TAPOOF Encerra a gravação da fita #00F3 STMOTR	AS ENTRADAS SEGUINTES EXECUTAM FUNÇÕES DE USO GERAL
Liga/Desliga o motor do gravador ENT - A =#00 Para desligar o motor A =#01 Para ligar o motor A =#255 Para inverter o estado do motor	Muda estado da lâmpada CAPS-LDCK (Liga/Desliga) ENT - A =#00 Para apagar a lâmpada AK>#00 Para acender a lâmpada MOD - AF

#0135 CH6SND	
Muda o estado de BIT de som	
ENT - A =#00 Para desligar o BIT de som	
ACX#00 Para ligar o BIT de som	
Retorna BYTE corrente enviado ao SLOT primári	0
SAI - A =BYTE lido 	
Grava BYTE no registrador do SLOT primário	
INT - A =BYTE a ser gravado #013E RDVDP	
2 registrador de Estado do VDP	
SAI - A=Conteúdo do Registrador	
MOD - AF	
#0141 SNSMAT	
Retorna estado uma "Fila" da Matriz do Teclad	0
ENT — A =Número da Limha SAI — A =BITS "O" correspondem Teclas acio	nadas
MOD - AF	Hiduda
#0144 PHYDIO	
Operações para dispositivos de armazenamento	
Inicialização dispositivos de armazenamento	
Verifica se está sendo executada operação de MOD - AF	1/0
#014D OUTDLP	
Envia um caráter para a Impressora	
ENT - A =BYTE a ser enviado	
MOD - F	AE1
NOTAS - Esta rotina difere de LPTDUT (#004	40) no
seguinte	
1-TAB's são convertidos em espaços 2-HIRAGANA e Símbolos Gráficos são conver	tidos
quando a impressora não é MSX	
3-Quando a impressão é interrompi	da, é
apresentada a mensagem de "ERRO DE I/O"	
#0150 BETVCP	
Rotina para execução de música "de Fundo" #0153 GETVC2	
Rotina para execução de música "de Fundo" #0156 KILBUF	
"Limpa" BUFFER do Teclado	
#0159 CALBAS	
Executa Inter-SLOT CALL's internamente ao BA	SIC
ENT - IX=Endereço	
SAI - Indeterminado	
MOD - Indeterminado	
Executa Inter-SLOT CALL's internamente ao BA ENT - IX=Endereço SAI - Indeterminado	0 BIC

03 - GANCHOS BIOS/BASIC

No ítem I-02 você tem uma descrição do funcionamento e utilidade dos GANCHOS do MSX.

Neste Apêndice relacionamos os endereços dos GANCHOS chamados pelas diversas rotinas do BIOS/BASIC.

O programa BIT-BASIC utiliza alguns destes GANCHOS para "Interceptar" e introduzir modificações funcionais nas rotinas corresondentes.

Você também pode montar programas ASSEMBLER (ou mesmo programas

BASIC) para utilizar estes GANCHOS.

Cada GANCHO ocupa CINCO BYTES e serão mostrados o seu Endereço Inicial, o nome da rotina do BIOS/BASIC que efetua desvio para este endereço e o endereço da Instrução CALL que faz este desvio (entre parêntesis).

Várias destas rotinas estão descritas no apêndice 02 (Pontos de Entrada BIOS/BASIC).

```
#FD9A KEYI
            (#00C4) Tratamento de Interrupções
#FD9F TIMI
            (#OC53) Tratamento de Interrupções
            (#OBCO) CHPUT (Envia um caráter para a Tela)
#FDA4 CHPU
#FDA9 DSPC
            (#09E6) DSPCSR (Mostra o CURSOR)
#FDAE ERAC
            (#OA33) ERACSR (Apaga o CURSOR)
#FDB3 DSPF
            (#OB2B) DSPFNK (Mostra PFKEYS)
#FDB8 ERAF
            (#OB15) ERAFNK (Apaga PFKEYS)
            (#0842) TOTEXT (Força Tela para modo TEXTO)
#FDBD TOTE
#FDC2 CHGE
            (#10CE) CHGET
                            (Input caráter)
#FDC7 INIP
            (#071E) INIPAT (Inicializa Padrão Caracteres VRAM)
#FDCC KEYC
            (#1025) KEYCOD (Codificador do Teclado)
#FDD1 KEYA
            (#OF10) KEYEASY (Tecla Fácil)
#FDD6 NMI
            (#1398) NMI
                             (Interrupção Não Mascarável)
#FDDB PINL
            (#23BF) PINLIN (Obtém linha digitada)
#FDEO QINL
            (#23CC) QINLIN ("Interrogação" mais PINLIN)
#FDE5 INLI
            (#23D5) INLIN
                            (PINLIN mais AUTO)
#FDEA ONGO
            (#7810) ONGOTP (ON GO TO)
#FDEF DSKO
            (#7C16) DSKO$
                            (Gravação Bloco em Diskette)
            (#7C1B) SETS
#FDF4 SETS
                            (Posiciona Atributos Diskette)
#FDF9 NAME
            (#7C20) NAME
                            (Rotina RENAME para Diskette)
#FDFE KILL
            (#7C25) KILL
                            (Rotina "Apaga Arquivo" Diskette)
#FE03 IPL
            (#7C2A) IPL
                            (Carrega Progr. Inicial p/Diskette)
#FEOB COPY
            (#7C2F) COPY
                            (Copia arquivos Diskette)
#FEOD CMD
            (#7C34) CMD
                            (Rotina COMMAND p/Diskette)
#FE12 DSKF
            (#7C39) DSKF
                            (Rotina Disco Livre p/Diskette)
#FE17 DSKI
            (#7C3E) DSKI$
                            (Lê Bloco Diskette)
#FE1C ATTR
            (#7C43) ATTR$
                            (Rotina de Atributos p/Diskette)
#FE21 LSET
            (#7C48) LSET
                            (Posiciona Esquerda - Diskette)
#FE26 RSET
            (#7C4D) RSET
                            (Posiciona Direita - Diskette)
#FE2B FIEL
            (#7C52) FIELD
                            (Rotina CAMPO p/Diskette)
            (#7C57) MKI$
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE30 MKI$
#FE35 MKS$
            (#7C5C) MKS$
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE3A MKD$
            (#7C61) MKD$
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE3F CVI
            (#7C66) CVI
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE44 CVS
            (#7C6B) CVS
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE49 CVD
            (#7C70) CVD
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
```

```
(#6A93) GETPTR (Apontador Arquivo p/Diskette)
#FE4E GETP
              (#6AB3) SETFIL (Posiciona Apontador Arquivo)
#FE53 SETF
                             (Clausula NO FOR p/Diskette)
              (#6AF6) NOFOR
#FE58 NOFO
              (#6BOF) NULOPN (OPEN NULL p/Arquivo Diskette)
#FE5D NULD
                              (NOT FILE O p/Diskette)
              (#693B)
                      NTFLO
#FE62 'NTFL
                              (MERGE Arquivos Diskette)
              (#6B63) MERGE
#FE67 MERG
                              (SAVE Arquivos Diskette)
              (#6BA6) SAVE
#FE6C SAVE
              (#6BCE) BINSAV (BSAVE Arquivos Diskette)
#FE71 BINS
              (#6BD4) BINLOD (BLOAD Arquivo Diskette)
#FE76 BINL
                              (FILES - ARQUIVOS Diskette)
              (#6C2F) FILES
#FE7B FILE
                              (GET p/Diskette)
              (#6C3B) DGET
#FEBO DGET
              (#6C51) FILOU1 (FILE OUT 1 p/Diskette)
常FE85 FILO
              (#6C79) INDSKC (Lê Caráter Diskette)
#FEBA INDS
                              (Redirectiona Drive Antigo Diskette)
              (#6CD8)
#FEBF RSLF
                              (Salva Drive Corrente Diskette)
#FE94 SAVD
              (#6D03)
                              (Localização Arquivo Diskette)
#FE99 LOC
              (#6DOF) LOC
                              (Tamanho Arquivo Diskette)
              (#6D20) LDF
#FE9E LOF
                              (Fim Arquivo Diskette)
              (#6D33) EOF
#FEA3 EOF
                              (Posição Arquivo Diskette)
              (#6D43) FPOS
#FEA8 FPOS
                      BAKUPT (BACK UP - COPIA Arquivo Diskette)
              (#6E36)
#FEAD BAKU
              (#6F15) PARDEV (Verifica Nome Periférico)
#FEB2 PARD
                      NODEVN (Nome Padrão Periférico)
              (#6F33)
#FEB7 NODE
                              (Rotina POSSIBLY DISK)
              (#6F37) POSDSK
#FEBC POSD
                              (Nome do Dispositivo)
              Sem Uso DEVNAM
#FEC1 DEVN
                              (Acionador Geral de Dispositivos)
              (#6F8F) GENDSP
#FEC6 GEND
                              (Rotina RUN CLEAR)
              (#629A) FUNC
#FECB RUNC
              (#62A1) CLEARC (Rotina CLEAR)
#FEDO CLEA
              (#62AF) LOPDFT (Posiciona Variáveis Padrão)
#FED5 LOPD
              (#62F0) STKERR (Erro de STACK - PILHA)
#FEDA STKE
              (#145F) ISFLIO (I/O Arquivo IS)
#FFDF ISFL
                              (Rotina DUTDO - Saida caráter)
              (#1B46) OUTDO
#FEE4 OUTD
                              (RETURN + LINE-FEED)
              (#732B) CRDO
 #FEE9 CRDO
                      DSKCHI (Entrada caráter Diskette)
 #FEEE DSKC
              (#7374)
              (#593C) DOGRPH (Rotina Gráfica)
 #FEF3 DOGR
              (#4039) PRGEND (Fim de Programa)
 #FEF8 PRGE
                              (Saida de Erros)
              (#40DC) ERRPRT
 #FEFD ERRP
                              (Idem)
               (#40FD)
 #FF02 ERRF
                              (Rotina "Pronto" - OK)
               (#4128) READY
 #FF07 READ
                              (Entrada PRINCIPAL do BASIC)
               (#4134) MAIN
 #FFOC MAIN
                              (Executa COMANDO DIRETO)
               (#41A8) DIRDO
 #FF11 DIRD
                              (Fim Entrada Principal)
 #FF16 FINI
               (#4237)
                              (Idem)
 #FF1B FINE
               (#4247)
                              (Codifica/Decodifica Linha)
               (#4289)
 #FF20 CRUN
                              (Idem)
               (#4353)
 #FF25 CRUS
               (#437C)
                              (Idem)
 #FF2A ISRE
                              (Idem)
               (#43A4)
 #FF2F NTFN
                              (Idem)
               (#44EB)
 #FF34 NOTR
                              (Instrução FOR)
               (#45D1)
 #FF39 SNGF
                               (Nova Instrução)
 #FF3E NEWS
               (#4601)
               (#4646)
 #FF43 GONE
                               (Rotina CHRGTR)
               (#4666)
 #FF4B CHRG
                               (RETURN)
               (#4821)
 #FF4D RETU
                               (PRINT)
               (#4A5E)
 #FF52 PRTF
                               (PRINT)
 #FF57 COMP
               (#4A94)
                              (PRINT)
               (#4AFF)
 #FF5C FINP
```

```
#FF61 TRMN
             (#4B4D)
                             (Erro READ ou INPUT)
#FF66 FRME
             (#4C6D)
                             (Analisador Expressões)
#FF6B NTPL
             (#4CA6)
                             (Idem)
#FF70 EVAL
              (#4DD9)
                             (Analisador Fatores)
#FF75 OKNO
             (#4F2C)
                             (Idem)
#FF7A FING
             (#4F3E)
                             (Idem)
             (#51C3) ISMID$ (MID$)
#FF7F ISMI
#FF84 WIDT
             (#51CC) WIDTH
                             (Largura linhas Tela)
#FF89 LIST
             (#522E) LIST
                             (LIST programa BASIC)
#FF8E BUFL
             (#532D) BUFLIN (Rotina BUFFER LINE)
#FP93 FRQI
             (#543F) FRQINT (Conversão Inteiro)
#FF98 SCNE
             (#5514)
                             (Apontador Número de Linha)
#FF9D FRFT
             (#67EE) FRETEMP (Rotina FREE UP TEMPORARIES)
#FFA2 PTRG
             (#5EA9) PTRGET (Rotina POINTER GET)
#FFA7 PHYD
             (#148A) PHYDIO (I/O Fisico Diskettes)
#FFAC FORM
             (#148E) FORMAT (Formata Diskettes)
             (#406F) ERROR (Tratamento de Erros)
#FFB1 ERRO
             (#085D) LPTOUT (Envia Caráter p/Impressora)
#FFB6 LPTO
#FFBB LPTS
             (#0884) LPTSTT (Verifica Estado Impressora)
             (#79CC) SCREEN (Entrada comando SCREEN)
#FFCO SCRE
#FFC5 PLAY
             (#73E5) PLAY (Entrada comando PLAY)
```

#FFCA até #FFFE Area não utilizada pelo BIOS/BASIC

04 - PROGRAMA BIT-BASIC COMPILADO

FFD9	10	DRG #FFD9		540 *E	
1127	20 ;		70 5 B 23	550 RST10:	INC HL
FFD9 C1	30 DESVIO:	POP BC	705C 7E	560	LD A, (HL)
FFDA CDC223	40	CALL #23C2	705D FE00	570	CP #00
FFDD D8	50	RET C	705F CB	580	RET Z
FFDE E5	60	PUSH HL.	7060 FE30	590	CP #30
FFDF D7	70	RST #10	7062 3F	600	CCF
FFEO 21F5FF	80	LD HL ₁ DV09	7063 DO	610	RET NC
FFE3 010400	90	LD BC,#04	7064 FE3A	620	CP #3A
	100	AND A	7066 D8	630	RET C
		CPIR	7067 87	640	OR A
FFE7 EDB1	110	POP HL	7068 C9	650	RET
FFE9 E1	120	RET NZ	7069	660	DEFS 10
FFEA CO	130	POP BC		670 ;	
FFEB C1	140 DV01:		70 73 FE41	680 MINUSC:	CP #41
FFEC 010070	150	LD BC, INICIO	70 75 D8	690	RET C
FFEF C5	160	PUSH BC	7076 FE5B	700	CP #5B
FFF0 3EFC	170 DV02:	LD A,#FC	7078 DO	710	RET NC
FFF2 D3A8	180 DV03:	OUT (#AB),A	70 79 C620	720	ADD A,#20
FFF4 C9	190	RET	707B C9	730	RET
FFF5 3C5B3D2E	200 DV09:	DEFB #3C,#5B,#3D,#2E	707C	740	DEFS 10
	210 ;		7076	750 ;	עו כיווע
7000	220	ORG #7000	700/ 115055		LD DE.DVO2
	230 ;		7086 11F0FF	760 CALL:	
7000 3A477B	240 INICIO:	LD A, (T19)	7089 D5	770	FUSH DE
7003 FEC3	250	CP #C3	708A C5	780 JUMP:	PUSH BC
7005 CAC477	260	JP Z,CML02	708B 3EF0	790	LD A, #F0
7008 E5	270	PUSH HL	708D C3F2FF	800	JP DV03
7009 CD5B70	280 A01:	CALL RST10	7090	810	DEFS 10
700C CD7370	290	CALL MINUSC		820 ;	
700F 77	300	LD (HL),A	709A 210D00	830 RET01:	LD HL,#000D
7010 FE00	310	CP #00	709D 22F0FB	840 RETO2:	LD (#FBFO),HL
7012 20F5	320	JR NZ,A01	70A0 21F0FB	850	LD HL, #FBF0
7014 E1	330	POP HL	70A3 22FAF3	860	LD (#F3FA),HL
7015 CD5B70	340	CALL RST10	70A6 23	870	INC HL
7018 FE3C	350	CP #3C	70A7 22F8F3	880	LD (#F3F8),HL
701A CA6871	360	JP Z,LISTAPG	70AA 013741	890	LD BC,#4137
701D FE5B	370	CP #5B	70AD 180B	900	JR JUMP
701F CAD172	380	JP Z, VOLTLIN	70AF	910	DEFS 10
7022 FE3D	390	CP #3D		920;	
7024 CAE575	400	JP Z, VERCTE	70B9 215DF5	930 RET03:	LD HL, #F55D
	410	CALL RST10	70BC 017341	940	LD BC,#4173
	420	JP Z,RET03	70BF C38A70	950	JP JUMP
702A CAB970 702D DAE478	430	JP C,LISTLIN	70C2	960	DEFS 10
7030 FE7A	440	CP #7A		970 ;	
	450	JP Z,NOVOBAS	70CC CD5601	980 RET04:	CALL #0156
7032 CA0075 7035 FE63	450	CP #63	70CF 013741	990	LD BC,#4137
	470	JF Z,COPMOV	70D2 C38A70	1000	JP JUMP
	480	CP #6D	7005	1010	DEFS 10
	490	JP Z.COPHOV	7780	1020 ;	
703C CA8476	500	CP #3D	70DF 3EC9	1030 ENCERRA:	LD A.#C9
703F FE3D		JP Z, ENCERRA	70E1 32DBFD	1040	LD (#FDDB),A
7041 CADE70	510	JP SINTAXE	70E4 18E6	1050	JR RET04
7044 C30478	520		70E6	1060	DEFS 10
7047	530	DEFS 20	/VLU	1000	W

		1	v - rn	חטת	HUH DI I - DH	1216	COMPT	LHDO		1
		1070	*E					1610 *E		
70F0	CD0271		PARM:	CALL	NIMX	7168	CD5870	1620 LISTAPG:	CALL	RST10
70F3	58	1090			HL	716B	285E	1630	JR	Z, B07
70F4		1100		RET	C	716D	3850	1540	JR	C, B05
	D8					716F		1650	CP	#30
70F5	7B	1110		T)	A,E					
70F6	B5	1150		OR	D	7171	5050	1660	JR	NZ, BO4
70F7	C9	1130		RET		7173		1570	111111111111111111111111111111111111111	PARM
70F8		1140		DEFS	10	7176	3802	1680	JR	C,B01
		1150	;			7178	2005	1690	JR	NZ,B02
7102	110000		NUMX:	LD	DE,#0000	717A	ED580078	1700 B01:	LD	DE,(T01)
7105	010000	1170		LD	BC,#0000	717E	13	1710	INC	DE
7108	CD5870	1180			RST10	717F	ED531678	1720 BO2:	LD	(T03),DE
710B	CB3E70	1190		RET	2	7183	CD5870	1730		RST10
				RET	NC	7186	FE2C	1740	CP	#20
710C	00	1200								
710D	E5	1210		PUSH		7188	2041	1750	JR	NZ,807
710E	D630	1550		SUB	#30	718A	CD5B70	1760		RST10
7110	4F	1230		LD	C,A	718D	303C	1770	JR	NC,BO7
7111	62	1240		LD	H,D	718F	CDBC72	1790	CALL	INDICE
7112	6B	1250		LD	L,E	7192	ED4B167B	1790	LD	BC, (TO3)
7113	29	1590		ADD	HL, HL	7196	229871	1800	LD	(B03+2),HL
7114	29	1270		ADD	HL,HL	7199		1810 BO3:	LD	(#0000),BC
7115	29	1280			HL,HL	7190	C3CC70	1820	JP	RET04
7116	19	1290		ADD	HL, DE		FE5B	1830 804:	CP	#5B
7117	19	1300		ADD	HL,DE		2027	1840	JR	NZ, B07
						71A2				
7118	09	1310			HL,BC		110000	1850		DE,#0000
7119	EB	1320		EX	DE, HL		ED531678	1860	TD .	(T03),DE
711A	21F5FF	1330		LD	HL,#FFF5	71AB	181E	1870	JR	807
7110	E7	1340		RST	#20	71AD	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1880	DEFS	
711E	E1	1350		POP	HL	71BF	CDBC72	1890 BO5:		INDICE
711F	DB	1360		RET	C	7102	220671	1900	LD	(BO6+1),HL
7120	C30571	1370		JP	A04	7105	2A0000	1910 B06:	LD	HL,(#0000)
7123	000071	1380		DEFS			22167B	1920	LD	(T03),HL
IALU		1390		טבו ט	**	71CB	3EOC	1930 B07:	LD	A.#0C
7100	DE.		PXLIN:	PUSH	nc nc	71CD	DF	1940		#19
7120	D5		FALIN:			1160	ш	1950 ;	Hai	AIO
712E	C1	1410		POP	BC (ASE 41) PC	nuor.	CDEDO(C)		. n	NC /8C/7/1
712F	ED533471	1420		LD	(A05+1),DE	71CE	ED5B76F6	1960 LISTPG1:	LD	DE, (#F676)
7133	2A0000	1430	A05:	LD	HL,(#0000)		CD2D71	1970 B10:		PXLIN
7136	7C	1440		LD	A,H	7105	302A	1980	JR	NC,LISTP62
7137	B5	1450		OR	L	7107	20F9	1990	JR	NZ,B10
7138	37	1460		SCF				2000;		
7139	C8	1470		RET	2	7109	AF	2010 FIMLST:	XOR	A
713A	13	1480		INC	DE		32227B	2020	LD	(T07),A
713B	13	1490		INC	DE		211500	5030	LD	HL,#0015
713C	ED534271	1500		LD	(A06+2),DE	71E0	C39D70	2040	JP	RETO2
7140	ED5B0000	1510	۸۸۲.	LD	DE, (#0000)		637070		DEFS	
			NVO:			71E3		2050	DCL2	30
7144	2A167B	1520		LD	HL,(T03)	994	DDAADD	2060 ;		/TO41 18
7147		1530		RST		7201		2070 LISTPG2:		(T01),HL
7148		1540		EX	DE, HL		CDB700	2080 B11:		#00B7
7149	ED434F71	1550		LD-	(A07+2),BC	7207	38D0	2090		C,FIMLST
714D	E0580000	1560	A07:	LD	DE,(#0000)	7209	D5	2100	PUSH	
7151	C8	1570		RET	2	720A	CD2B72	2110		IMPLIN
7152	3F	1580-		CCF		7200	D1	2120	POP	DE
7153	C9	1590		RET		720E	3909	2130		C,FIMLST
7154	4,	1600		DEFS	20		CD2D71	2140		PXLIN
PULL		1000		מבו ט	LV	7213		2150	0.000	NZ,B11
										FINLST
						7215	1802	2160		
						7217		2170	DEFS	20

722B 22167B 722E 210400 7231 09 7232 018452 7235 CD8670 7238 3A227B 723B FE00 723D 2805 723F CD3876 7242 3F 7243 D0 7244 2A167B 7247 011234 724A CD8670 724D 3E20 724F DF 7250 215DF5 7253 CD6872 7256 C9 7257	2180 *E 2190 IMPLIN: 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2390 B14: 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390;	LD (T03), HL LD HL, #0004 ADD HL, BC LD BC, #5284 CALL CALL LD A, (T07) CP #00 JR Z, B14 CALL VERCHR CCF RET NC LD HL, (T03) LD BC, #3412 CALL CALL LD A, #20 RST #18 LD HL, #F55D CALL IMPL RET DEFS 20	72D1 110300 72D4 ED53187B 72D8 CDF070 72DB 3810 72DF CD5B70 72E2 FE5B 72E4 2007 72E6 110100 72E9 ED53187B 72ED ED587BF6 72F1 29007B 72F4 22167B 72F9 DF 72F9 DF 72FB CD2D71 72FD 3005 72FF 20F9 7301 C3CC70 7304 C5 7305 D1	2740 *E 2750 VOLTLIN: 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2620 2830 2840 CO1: 2850 CO2: 2860 2870 2890 2900 2910 2920 2930 2940 CO4: 2950	LD DE,#0003 LD (T04),DE CALL PARM JR C,C02 JR NZ,C01 CALL RST10 CP #5B JR NZ,C02 LD DE,#0001 LD (T04),DE LD DE,(#676) LD HL,(T01) LD (T03),HL LD A,#0C RST #18 CALL PXLIN JR NC,C04 JR NZ,C03 JP RET04 PUSH BC POP DE
726B CD5B70 726E 2806 7270 CD9672 7273 D8 7274 18F5 7276 3E0A 7278 DB 727C 3E01 727E 3E01 727E 3E01 727E 3E01 727E 3C0 7282 7296 4F 7297 3A467B 729A FE00 729C 2007 729E 3ADCF3 72A1 FE17 72A3 3F 72A4 D8 72A5 79 72A6 DF 72A7 72A8	2400 IMPL: 2410 2420 2430 2440 2450 B16: 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 IMPTELA: 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 B17: 2620 2630 2640 2650;	CALL RST10 JR Z,816 CALL IMPTELA RET C JR IMPL LD A,#00 CALL IMPTELA RET C LD A,#01 LD (#F30D),A RET DEFS 20 LD C,A LD A,(T18) CP #00 JR NZ,817 LD A,(#F30C) CP #17 CCF RET C LD A,C RST #18 RET DEFS 20	7306 2A76F6 7309 E7 730A 201E 730C 110000 730F ED53167B 7313 C3CE71 7316 732A D5 732B 1B 732C 1B 732B 1A 732E FE00 7330 20FA 7332 13 7333 ED533873 7337 2A0000 733A C1 733B A7 733C ED42 733E C5 733F 20EA 7341 C1 7342 ED4B187B 7346 0B 7347 79 7348 B0	2960 C05: 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 C06: 3040 C07: 3050 C08: 3060 3070 3080 3070 3110 C09: 3120 3130 3140 3150 3150 3150 3170 3180 3170 3180 3190 3190 3200 3210	LD HL, (#F676) RST #20 JR NZ, C06 LD DE, #0000 LD (T03), DE JP LISTP61 DEFS 20 PUSH DE DEC DE DEC DE LD A, (DE) CP #00 JR NZ, C08 INC DE LD (C09+1), DE LD HL, (#0000) POP BC AND A SBC HL, BC PUSH BC JR NZ, C07 POP BC LD BC, (T04) DEC BC LD A, C DR B
72BC D630 72BE 87 72BF 1600 72C1 5F 72C2 21027B 72C5 19 72C6 C9 72C7	2660 INDICE: 2670 2690 2690 2700 2710 2720 2730	SUB #30 ADD A,A LD D,#00 LD E,A LD HL,TO2 ADD HL,DE RET DEFS 10	7349 281A 734B ED43187B 734F 1885 7351	3220 3230 3240 3250 3260 ;	JR Z,C10 LD (T04),BC JR C05 DEFS 20

7365 D5 7366 13 7367 13 7368 ED536D73 736C 2A0000 736F C1 7370 ED437673 7374 ED56000 7378 C30172	3270 C10: 3280 3290 3300 3310 C11: 3320 3330 3340 C12: 3350	PUSH DE INC DE INC DE LD (C11+1),DE LD HL,(#0000) POP BC LD (C12+2),BC LD DE,(#0000) JP LISTP62	7568 7570 7571 7574 7574 7577 7574 7570 7581 7582 7586 7589 7589	ED48207B 78 B1 CAB970 210000 22207B 2275F6 ED4376F6 0B ED4349FC 3600 23 3600	3680 RETBAS: 3690 3710 3710 3720 3730 3740 3750 3750 3770 3780 3790 3800		BC,(T06) A,B C Z,RET03 HL,#0000 (T06),HL HL,(#F676) (#F676),BC BC (#FC48),BC (HL),#00 HL
7500 CD5870	3360 3370 ; 3380 NDVOBAS:	OR6 #7500 CALL RST10	7588 758E	C33F75	3810 3820	JP DEFS	(HL),#00 D08 30
7503 FE72 7505 CA6B75 7508 FE75 7508 FE75 7500 CAAC75 7500 ED4B207B 7511 78 7512 B1 7513 C2B970 7516 ED4B2075 7516 ED4B2075 7516 ED4B2000 7522 78 7523 B1 7524 CAB970 7527 ED5B76F6 7528 ED53207B 7526 ED4376F6 7528 ED53207B 7534 20F9 7534 20F9 7534 20F9 7534 0B 7534 0B 7538 ED4376Fa	3390 3400 3410 3420 3430 B05: 3440 3450 3450 3450 3470 3480 3490 D06: 3500 3510 3520 3520 3520 3530 3530 3530 3570 3580 3570 3580 3640 3650 3640 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650	CP #72 JP Z,RETBAS CP #75 JP Z,UNIBAS LD BC,(T06) LD A,B OR C JP NZ,RET03 LD BC,(#F676) LD (D06+2),BC	75AC 75B0 75B1 75B2 75B5 75B8 75B8 75B7 75C0 75C7	ED4B207B 78 B1 CAB970 210000 22207B ED4376F6 0B ED4348FC C33F75	3830 ; 3840 UNIBAS: 3850 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940	LD OR JP LD DECK LD JP DEFS	BC,(T06) A,B C Z,RET03 HL,#0000 (T06),HL (#F676),BC BC (#FC48),BC D08 30

7664 E1

7665 C9

7666

4500

4510

4490 E13:

POP HL

RET DEFS 30

75E5 75E8 75E8 75E7 75F6 75F9 75F6 75F8 75F8 75F8 75F8 7600 7601 7602 7608 7608 7608 7608 7611 7613 7614 7617 761A	CD5B70 CAB970 FE3D 281D 010000 ED43167B 11247B 12 13 CD5B70 280A 12 13 1A FEFF CAB970 18F1 AF 12 3EFF 32227B 3EOC DF 21227B CD6B72 C3CE71	3950 #E 3960 VERCTE: 3970 3970 4000 4010 4020 4030 4040 4050 E01: 4060 4070 4080 4070 4110 4120 4130 E02: 4140 4150 E03: 4160 4170 4180 4190 4200 4200 4200	CALL RST10 JP Z,RET03 CP #3D JR Z,E03 LD BC,#0000 LD (T03),BC LD DE,T09 LD (DE),A INC DE CALL RST10 JR Z,E02 LD (DE),A INC DE LD A,(DE) CP #FF JP Z,RET03 JR E01 XDR A LD (DE),A LD A,#FF LD (T07),A LD A,#FF LD (T07),A LD A,#OC. RST #18 LD HL,T08-1 CALL IMPL JP LISTP61 DEFS 30	7684 32427B 7687 CDF070 768A DAB970 768B ED53397B 7691 13 7692 ED533B7B 7696 CD5B70 7698 C2B970 7698 C2B970 76A1 DAB970 76A4 ED533D7B 76A8 FE2C 76AB FE2C 76AB CD5B70 76AB FE2C 76AB CD5B70 76AB FE2C 76AB CD5B70 76AB ED433B7B 76BC ED533D7B 76BC ED533D7B 76BC ED53167B 76C0 ED53167B 76C0 CACC70 76D0 18F6	4520 *E 4530 COPMOV: 4540 4550 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4640 4670 4680 4690 4770 4720 4730 4740 4770 4780 4770 H01: 4780 4890	LD (T15),A CALL PARM JP C,RET03 LD (T10),DE INC DE LD (T11),DE CALL RST10 CP #2C JP NZ,RET03 CALL PARM JP C,RET03 LD (T12),DE CALL RST10 CP #2C JR NZ,H00 PUSH DE CALL PARM POP BC JP C,H00 INC BC LD (T12),DE LD (T12),DE LD (T12),DE LD (T12),DE LD (T12),DE LD (T12),DE LD T12),DE LD T12),DE LD T12),DE LD T12),DE LD T12,DE LD T12),DE
763B 763E 7641 7642 7643 7644 7645 7649 7648 7640 7653 7653 7653 7657 7657 7658 7650 7651 7650 7651 7650 7651 7650 7651 7650 7651	2150F5 11237B E5 23 13 1A FE00 281B 4F 7E FE00 37 2814 89 38EF FE41 3809 FE58 3005 C620 B9 28E2 E1 23 18DA	4230 ; 4240 VERCHR: 4250 E10: 4260 4270 E11: 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 E12: 4470 4480	LD HL, #F55D LD DE, TO8 PUSH HL INC DE LD A, (DE) CP #00 JR Z, E13 LD C, A LD A, (HL) CP #00 SCF JR Z, E13 CP C JR Z, E11 CP #41 JR C, E12 ADD A, #20 CP C JR Z, E11 CP #5B JR NC, E12 ADD A, #20 CP C JR Z, E11	76D2 C2CC70 76D5 CD2D71 76D8 3023 76DA 01F5FF 76DD 1828 76DF 76FD 03 76FE 03 76FF ED430577 7703 ED480000 7707 ED433F78 7706 0B 7710 ED43167B 7714 AF 7715 3214F4	4810 H02: 4820 4830 4840 4850 4860 4870 H03: 4880 4890 4900 H04: 4910 H05: 4920 4930 4940 4950 4960	JR HOI JP NZ,RETO4 CALL PXLIN JR NC,HO3 LD BC,#FFF5 JR HO5 DEFS 30 INC BC LD (H04+2),BC LD BC,(#0000) LD (T13),BC LD BC,(T10) DEC BC LD (T03),BC XOR A LD (#F414),A
7664	F1	4490 F13•	POP H			

		4970	*F		
7718	3EC9		CML01:	LD	A,#C9
771A	320CFF	4990	CHECTE	LD	(#FFOC),A
	32477B	5000		LD	(T19),A
7710	CDB700			CALL	
7720	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	5010		JP	
7723	DACC70	5020			C,RETO4
7726	3A14F4	5030		<u>C</u>	A, (#F414)
7729		5040		CP	#00
772B	C2CC70	5050		JP	NZ, RETO4
772E	ED5876F6	5060		LD	DE, (#F676)
7732	CD2D71	5070	H07:	CALL	
7735	3005	5080		JR	NC,HO8
7737	CACC70	5090		JP	Z,RET04
773A	18F6	5100		JR	H07
773C	28F4	5110	H08:	JR	Z,H07
773E	22007B	5120		LD	(T01),HL
7741	ED5B3B7B	5130		LD	DE, (T11)
7745	E7	5140		RST	#20
7746	Decc70	5150		JP	NC, RETO4
7749	ED5B3F7B	5160		LD	DE, (T13)
774D	2A3D7B	5170		LD	HL, (T12)
7750	23	5180		INC	HL
7751	223D7B	5190		LD	(T12),HL
				RST	
7754	E7	5200			#20
7755	D2CC70	5210		JP	NC, RETO4
7758	3A427B	5220		LD	A, (T15)
775B	32467B	5230		П	(T18),A
775E	FE63	5240		CP	#63
7760	5858	5250		JR	Z,H11
7762	C5	5250		PUSH	BC
7763	C5	5270		PUSH	
7764	DDE1	5280		POP	IX
7766	01F654	5290		LD	BC,#54F6
7769	CD8670	5300		CALL	CALL
776C	ED4B3D7B	5310		LD	BC,(T12)
7770	DD7102	5320		LD	(IX+2),C
7773	DB7003	5330		LD	(IX+3),B
7776	01F754	5340		LD	BC,#54F7
7779	CD8670	5350		CALL	CALL
777C	ED4B007B	5360		LD	BC,(T01)
7780	DD7102	5370		LD	(IX+2),C
7783	DD7003	5380		LD	(IX+3),B
7786	C1	5390		POP	BC
7787	2A3D7B	5400		LD	HL, (T12)
778A	CD2872	5410	uii.	CALL	
	Carrier Carrier Carrier		u11:	5.32	IMPLIN
778D	2A007B	5420		LD	HL,(T01)
7790	22167B	5430		LD	(T03),HL
7793	AF	5440		XOR	A
7794	32467B	5450		LD	(T18),A
7797	21DCF3	5460		LD	HL,#F3DC
779A	35	5470		BEC	(HL)
7798	3EC3	5480		LD	A,#C3
7790	320CFF	5490		LD	(#FFOC),A
77A0	32477B	5500		LD	(T19),A
77A3	C39A70	5510		JP	RET01
77A6		5520		DEFS	30

5530 ₩ 5540 CML02: 7704 384278 LD A, (T15) 77C7 FE63 5550 CP \$63 77C9 CA1877 5560 JP Z,CML01 77CC 3A4178 5570 LD A, (T14) 77CF EEFF 5580 XOR #FF 5590 7701 32417B LD (T14),A 77D4 CA1877 5600 JP Z,CMLOI 7707 3E20 5610 LD A,#20 7709 DF 5620 RST #18 77DA 2A007B 5630 LD HL, (TO1) 7700 011234 5640 LD BC,#3412 77E0 CD8670 5650 CALL CALL 5660 77E3 C39A70 JP RETOI 77E6 5670 DEFS 30

700/	025003	5680 *E	CALL ENDE
7804 7807	CDEC78 01007F	5690 SINTAXE: 5700 IO1:	LD BC, T21
780A	FEFA	5710	CP #FA
780C	2004	5720	JR NZ,102
780E	28	5730	DEC HL
780F	110A60	5740	LD DE, ERR
7812 7813	1A 13	5750 I02: 5760	LD A, (DE) INC DE
7814	FE00	5770	CP #00
7816	CAA178	5780	JP Z,109
7819	FEFF	5790	CP #FF
781B	2845	5800	JR Z,105
781D	FEFE	5810	CP #FE
781F	284D	5820	JR Z,107
7821	FEFC	5830 5840	CP #FC JR Z, IOB
7823 7825	2876 FEF8	5850	CP #F8
7827	2025	5860	JR NZ,103
7829	7E	5870	LD A, (HL)
782A	32457B	5890	LD (T17),A
7820	23	5890	INC HL JR IO5
782E	1832	5900 5910	JR 105 DEFS 30
7830 784E	FEF9	5920 I03:	CP #F9
7850	2003	5930	JR NZ,104
7852	3A457B	5940	LD A, (T17)
7855	FEFB	5950 104:	CP #FB
7857	2804	5960	JR Z,14A
7859	02	5970 5980	LD (BC),A INC BC
785A 785B	-	5990	JR 102
785D	324D7B	6000 I4A:	LD (T20),A
7860		6010	JR 102
7862		6020 105:	LD A, (HL)
7863		6030 106:	CP #00
7865		6040	JR Z,102 INC HL
7867 7868	The second second	6050 6060	CP #2C
786A	100000000000000000000000000000000000000	6070	JR Z,102
786C		6080	LD (BC),A
786D	1000000	6090	INC BC
786E		6100	JR 105
7870		6110	DEFS 30 LD A, (HL)
788E		6120 I07: 6130	LD A, (HL) CP #63
788F 7891		6140	CALL Z, PRIMLIN
7894		6150	CP #66
7896		6160	CALL Z, ULTLIN
7899	18C7	6170	JR 105

6180 #E A, (HL) 789B 7E 6190 IO8: LD CP 789C FE00 6200 #00 JP NZ, 102 789E C21278 6210 LD (BC),A 78A1 02 6220 IO9: 78A2 ED4B4D7B 6230 LD BC, (T20) 6240 LD (T20),A 78A6 324D7B 6250 CP C 78A9 39 78AA 21007F 9570 LD HL, T21 LD DE, WF55E 78AD 115EF5 6270 6280 LD BC, #OOFA 7880 01FA00 78B3 EDB0 0953 LDIR 7885 12 6300 LD (DE),A JP Z,RETO3 7886 CAB970 6310 LD HL, #F55E 78B9 215EF5 6320 78BC 7E 6330 I10: LD A. (HL) INC HL 7880 23 6340 CP #00 78BE FE00 6350 JP Z,RET01 7BC0 CA9A70 6360 RST \$18 78C3 DF 5370 6380 JR 110 78C4 18F6 DEFS 30 7806 6390 6400 ; 6410 LISTLIN: LD DE, TN 78E4 110060 LD A,#00 7BE7 3E00 6420

6430

78E9 C30778

JP 101

```
6440 #E
 79EC
       47
                  6450 ENDE:
                                 LD
                                       B,A
  78ED
       23
                  6460
                                 INC
                                      HL
 78EE
       Æ
                  6470
                                 LD
                                      A. (HL)
 79EF
       4F
                  6480
                                 LD
                                      C,A
 78F0 110E60
                  6490
                                 LD
                                      DE, TABELA
 78F3
       1A
                  6500
                                 LD
                                      A, (DE)
 78F4
      13
                  6510
                                 INC
                                      DE
 78F5 B8
                  6520 I20:
                                 OP
                                      B
 78F6 280B
                  6530
                                 JR
                                      2,122
 79F8 FEFA
                  6540 I21:
                                 œ
                                      #FA
 78FA CB
                  6550
                                      Z
                                 RET
 79FB FE00
                 6560
                                 OP
                                      #00
 78FD 1A
                  6570
                                 LD
                                      A, (DE)
 78FE
      13
                  6580
                                 INC
                                     DE
 79FF 28F4
                 6590
                                 JR
                                      Z, 120
 7901
      18F5
                 6600
                                 JR
                                      151
 7903 1A
                 6610 I22:
                                 LD
                                      A, (DE)
 7904 FE20
                 6620
                                 CP
                                      #20
 7906
     13
                 6630
                                 INC
                                     DE
 7907 CB
                 6640
                                 RET
                                      2
 7908 B9
                 6650
                                 OP
                                      C
 7909 20ED
                 6660
                                 JR
                                      NZ, 121
 790B
     23
                 6670
                                 INC
                                     HL
 790C
      C9
                 6680
                                RET
 790D
                 6690
                                DEFS 30
                 6700 ;
792B E5
                 6710 PRIMLIN:
                                PUSH HL
792C
      05
                 6720
                                PUSH DE
7920
      (5
                 6730
                                PUSH BC
793E ED5874F6
                 6740
                                LD
                                     DE, (#F676)
7932
      CD2071
                 6750
                                CALL PXLIN
                 6760 ;
7935
      22F8F7
                 6770 I30:
                                LD
                                     (#F7F8),HL
7938 E1
                 6780
                                POP
                                     HL
7939 010000
                 6790
                                LD
                                     BC,#0000
793C
      CDDB36
                 6800
                                CALL #36DB
793F
     44
                 6810
                                LD
                                     B,H
7940
     40
                 6820
                                LD
                                     C,L
7941 D1
                6830
                                POP DE
7942 E1
                6840
                                POP HL
7943 23
                6850
                                INC
                                    HL
7944
     C9
                6860
                                RET
7945
                6870
                                DEFS 30
                6880 ;
7963 E5
                6890 ULTLIN:
                                PUSH HL
7964
     15
                6900
                                PUSH DE
7965 05
                6910
                                PUSH BC
7966 ED5876F6
                6920
                               LD
                                     DE. (#F676)
796A 22437B
                6930 I40:
                               LD
                                     (T16),HL
796D CD2D71
                6940
                               CALL PXLIN
7970 30F8
                6950
                                JR
                                     NC. 140
7972 20F6
                6960
                               JR
                                     NZ, 140
7974
     204378
                6970
                               U
                                     HL, (T16)
7977
     18BC
                6990
                               JR
                                     130
```

05 - ROTINA CARREGAMENTO

Quando é executado o comando

BIT-BASIC

BLOAD"A:BIT.ASS",R ou BLOAD"CAS:BIT",R

o programa BIT-BASIC é colocado na memória do seu MSX nos endereços entre #A500 e #COFF.

O "Endereço de Execução" é #CO2O e o caráter "R" do comando acima indica que o Z-8O deve passar a executar as Instruções em "Linguagem de Máquina" contidas a partir deste endereço.

Estas Instruções executam os procedimentos de movimentar o BIT-BASIC da RAM (#A500 a #COFF) para a RAM "paralela à RDM" (#6000 a #7FFF).

São movimentados o "Código Objeto" do BIT-BASIC, a "Rotina de Comunicação" do BIT-BASIC com o Interpretador BASIC e a "Tabela de Sintaxe" do BIT-BASIC.

Além disto, a "Rotina de Carregamento" também efetua a colocação dos "Endereços de Desvio" nos GANCHOS utilizados e "Liga" o GANCHO da rotina PINLIN do BIOS (#FDDB), colocando neste ponto uma Instrução JUMP (#C3) para a rotina DESVIO do BIT-BASIC (#FDD9).

ROTINA ASSEMBLER

0010		ORG	#C050
0020		IN	A,(#A8)
0030		LD	(#B58C),A
0040		CP	#FO
0050		LD	A,#FC
0060		JR	NZ,XO1
0070		LD	(#C018),A
0080		JR	X05
0090	X01:	LD	A,#A8
0100		LD	(#C018),A
0110	:20X	OUT	
0120		LD	HL,#B500
0130		LD	DE,#7000
0140		LD	BC,#0A00
0150		LDIR	
0160		LD	HL, #C000
0170		LD	DE, #FFD9
0180		LD	BC,#0020
0190		LDIR	
0500		LD	HL, #BFF0
0210		LD	DE,#6000
0550		LD	BC,#000F
0530		LDIR	
0240		LD	HL,#A500
0250		LD	
0590		LD	BC, #OFF2
0270		LDIR	

0280	LD	HL, #BF90
0290	LD	DE, #7B00
0300	LD	BC,004C
0310	LDIR	
0350	LD	A,#C3
0330	LD	(#FDDB),A
0340	LD	HL, #FFD9
0350	LD	(#FDDC),HL
0360	LD	HL, #FFEB
0370	LD	(#FFOD), HL
0380	LD	HL, (#F676)
0390	LD	(#C089),HL
0400	LD	HL,#0000
0410	LD	(#B001),HL
0420	LD	A, (#B58C)
0430	OUT	(#AB),A
0440	RET	

0010 Indica ao Compilador ASSEMBLER para colocar a rotina de carregamento a partir do endereço #C020.

CO2O Coloca em REG-A o valor que determina a "Configuração" atual dos Bancos de Memória ROM/RAM (controlada pela PPI). Este valor é #FO para o HOTBIT e #AO para o EXPERT, em condições normais.

0030 Coloca REG-A no endereço #B58C que neste momento corresponde ao operando da Instrução 0790 da rotina JUMP do BIT-BASIC, utilizada para "Retornar" a configuração normal dos bancos de memória ROM/RAM, via Rotina DESVIO.

**** As Instruções 0040 a 0090 obtém o valor que deve substituir na PPI o valor "Original" (ROM BASIC-BIOS ATIVA) para que seja "Ativado" o banco de memória RAM "Paralela" à memória ROM nos endereços #6000 a #7FFF, onde será colocado o BIT-BASIC.
Estes valores são #FC (HOTBIT) ou #AB (EXPERT).

0040 Compara REG-A (valor da Configuração Atual) com #F0.

0050 Coloca o valor #FC em REG-A.

0060 Se o valor anterior de REG-A (colocado em #B08C) não era #F0 (HOTBIT), desvia para a Instrução 0090 (XO1).

0070 Coloca REG-A (#FC - HOTBIT) no endereço #C018, que corresponde ao operando da Instrução 0170 (DV02) da rotina DESVIO, destinada a "Ativar" a memória RAM do BIT-BASIC (#4000 a #7FFF).

0080 Desvia para a Instrução 0110 (X02).

0090 Coloca em REG-A o valor #A8, correspondente à Configuração desejada (EXPERT).

0100 Idem Instrução 0070, valor #AB (EXPERT).

0110 "Ativa" a memória RAM "Paralela" à memória ROM, nos endereços #4000 a #7FFF. Para isto, REG-A contém neste momento o valor #FC (HOTBIT) ou #A8 (EXPERT).

0120 Carrega #B500 em REG-HL (Enderego DE).
0130 Carrega #7000 em REG-DE (Enderego PARA).

0140 Carrega #OAOO em REG-BC (Número de BYTES).

- 0150 Move 2560 BYTES (#0A00), a partir do endereço #B500, para o endereço #7000 (Programa BIT-BASIC).
- 0160 Carrega #C000 em REG-HL (Endereço DE). 0170 Carrega #FFD9 em REG-DE (Endereço PARA).
- 0180 Carrega #0020 em REG-BC (Número de BYTES).
- 0190 Move 32 BYTES (#0020), a partir do endereço #C000, para o endereço #FFD9 (Rotina DESVIO, de comunicação do BIT-BASIC com o BASIC).
- 0200 Carrega #BFF0 em REG-HL (Endereço DE).
- 0210 Carrega #6000 em REG-DE (Endereco PARA). 0220 Carrega #000F em REG-BC (Número de BYTES).
- 0230 Move 15 BYTES (#000F), a partir do endereço #BFFO, para o endereço #6000 (Primeira entrada da TABELA DE SINTAXE).
- 0240 Carrega #A500 em REG-HL (Endereco DE).
- 0250 Carrega #600E em REG-DE (Endereço PARA). 0260 Carrega #0FF2 em REG-BC (Número de BYTES).
- 0270 Move 4082 BYTES (#0FF2), a partir do endereço #A500, para o endereço #600E (Demais entradas na TABELA DE SINTAXE).
- 0280 Carrega #BF90 em REG-HL (Endereço DE). 0290 Carrega #7800 em REG-DE (Endereço PARA).
- 0300 Carrega #004C em REG-BC (Número de BYTES). 0310 Move 76 BYTES (#004C), a partir do endereço #BF90, para endereço #7B00 (Valores iniciais da Áreas de Trabalho).
- 0320 Coloca #C3 em REG-A (Código Instrução JUMP do Z-80).
- 0330 Coloca REG-A (#C3) no endereço #FDDB (Primeiro BYTE do GANCHO de PINLIN).
- 0340 Coloca #FFD9 em REG-HL.
- O350 Coloca #FFD9 (que é o endereco da rotina DESVIO do BIT-BASIC) em #FDDC. Assim, teremos a Instrução 2-80 "#C3 #D9 #FF" (JUMP #FFD9) instalada no GANCHO da rotina PINLIN (Esta Instrução é aí colocada para provocar um desvio incondicional para a rotina DESVIO do BIT-BASIC, a cada linha entrada pelo usuário no modo DIRETO.)
- 0360 Coloca #FFEB em REG-HL.
- 0370 Coloca #FFEB no endereco #FFOD (#FFOD é o GANCHO da rotina MAIN-ENTRY do BASIC #FFEB corresponde à Instrução 0140 (DV01) da rotina DESVIO).
 Este GANCHO será "Ligado" em outro ponto do BIT-BASIC, quando extiver executando a rotina COPMOV.
- 0380 Coloca #F676 em REG-HL (endereço início programa BASIC). 0390 Coloca REG-HL no operando de endereço da instrução 0410, que fica então "LD (#8001),HL".
- 0400 Coloca #0000 em REG-HL.
- 0410 Carrega #0000 nas duas primeiras posições do Programa BASIC (o que indica a condição de "nenhum programa carregado". Por isto, após o carregamento do BIT-BASIC não haverá nenhum programa BASIC carregado).
- não havera nenhum programa BHSIC Carregado?.

 0420 Recupera em REG-A a "Configuração Normal" dos Bancos de Memória ROM/RAM, aí colocada pela Instrução 0030.
- 0430 Retorna a Configuração de memória ao "Normal" (Interpretador BASIC ativo).
- 0440 RETORNA o controle ao Interpretador BASIC; com a rotina DESVIO interceptando e analisando antes dele os comandos por você teclados.

06 - CARACTERES DE CONTROLE BASIC

Se você estiver trabalhando com o BASIC é possível comandar algumas funções "Especiais" de "Edição de Tela" acionando a tecla.CTRL (CONTROL = CONTROLE) simultaneamente a uma tecla que indica qual a função a ser executada.

Você pode acionar estas funções a partir de um Programa ASSEMBLER, utilizando a técnica descrita no item 06 (Rotina RETO1).

estão relacionadas teclas 25 e funções correspondentes, assim como os caracteres hexadecimais que as representam.

CTRL+A (#01) - Indica que o caráter seguinte é "Gráfico"

CTRL+B (#02) - Coloca o CURSOR no início da palavra anterior

CTRL+C (#03) - Encerra a condição de "Entrada de Dados" CTRL+E (#05) - Apaga a linha desde o CURSOR até o final

CTRL+F (#06) - Coloca o CURSOR no início da palavra seguinte CTRL+G (#07) - Aciona a rotina BEEP (Alarme) do BIOS

CTRL+H (#08) - Retrocede em uma posição os caracteres da linha, desde o CURSOR até o último caráter (equivale ao pressionamento da tecla "Back-Space")

CRTL+I (#09) - Coloca o CURSOR na posição seguinte de TABULAÇÃO

CTRL+J (#0A) - Coloca o CURSOR na linha seguinte (LINE FEED)

CTRL+K (#0B) - Coloca o CURSOR na posição (1,1) da Tela

CTRL+L (#OC) - Limpa a Tela e coloca o CURSOR na posição (equivale ao acionamento da tecla "CLS/HOME")

CTRL+M (#OD) - Equivale ao pressionamento da tecla ("Retorno do Carro")

CTRL+N (#0E) - Coloca o CURSOR na última posição da linha

CTRL+R (#12) - Liga/Desliga o modo "Inserção" (equivale pressionamento da tecla INS)

"Apaga" toda a linha sobre a qual está o CURSOR CTRL+U (#15) -

CTRL+X (#18) - Equivale ao pressionamento da tecla SELECT CTRL+[(#1B) - Equivale ao pressionamento da tecla ESC CTRL+\ (#1C) - Move o CURSOR uma posição para a Direita

CTRL+] (#1D) - Move o CURSOR uma posição para a Esquerda

CTRL+^ (#1E) - Move o CURSOR uma linha para Cima CTRL+_ (#1F) - Move o CURSOR uma linha para Baixo

(#7F) - Apaga a letra que está sobre o CURSOR (equivale ao pressionamento da tecla DEL)

07 - TABELA INSTRUÇÕES ASSEMBLER

8E DD8E00 FD8E00 8F 88 89 8A CE00 8B 8C 8D ED4A ED5A ED5A ED5A ED5A 80 B1 82 C600 83 84 85 09 9 DD09 DD19 DD29 DD39 FD09 FD19 DD29 FD39 FD09 FD19 FD29 FD39 FD09 FD09 FD09 FD09 FD09 FD09 FD09 FD0	ADC A, (HL) ADC A, (IX+0) ADC A, (IX+0) ADC A, A ADC A, B ADC A, C ADC A, D ADC A, E ADC A, L ADC AL, BC ADD A, (IX+0) ADD A, A ADD A, B ADD A, C ADD A, B ADD A, C ADD AL, BC ADD AL, BC ADD IX, BC ADD IY, BC	CB45 BIT 0,L CB4E BIT 1,(HL) DDCB004E BIT 1,(IX+0) FDCB004E BIT 1,(IX+0) FDCB004E BIT 1,(IY+0) CB4F BIT 1,A CB4B BIT 1,B CB49 BIT 1,C CB4A BIT 1,D CB4B BIT 1,L CB56 BIT 2,(IX+0) FDCB0056 BIT 2,(IX+0) FDCB0056 BIT 2,(IX+0) FDCB0056 BIT 2,B CB51 BIT 2,A CB52 BIT 2,A CB53 BIT 2,A CB53 BIT 2,B CB51 BIT 2,C CB52 BIT 2,B CB53 BIT 2,C CB53 BIT 2,C CB53 BIT 2,C CB54 BIT 2,B CB51 BIT 3,(IX+0) FDCB005E BIT 3,(IX+0) FDCB005E BIT 3,(IX+0) FDCB005E BIT 3,C CB5B BIT 3,C CB5B BIT 3,B CB59 BIT 3,B CB59 BIT 3,C CB5B BIT 3,C	FB E1 E3 EX (SP),HL DDE3 EX (SP),IX FDE3 EX (SP),IY 08 EX AF,AF' EB EX DE,HL D9 EXX 76 HALT ED46 IM 0 ED56 IM 1 ED5E IM 2 ED78 IN A,(C) DB00 IN A,(#00) ED40 IN B,(C) ED40 IN B,(C) ED40 IN B,(C) ED58 IN C,(C) ED58 IN E,(C) ED58 IN E,(C) ED60 IN H,(C) ED60 IN H,(C) ED60 IN C (IX+0) FD3400 INC (IX+0) FD3400 INC (IX+0) FD3400 INC C INC A 04 INC B 03 INC B 04 INC B 05 INC C 14 INC D 13 INC DE 16 INC C 17 INC C 18 INC C 18 INC C 18 INC C 18 INC C 19 INC C 19 INC C 19 INC C 10 INC C 11 INC C 11 INC C 11 INC C 12 INC IX FD23 INC SP EIDAA IND EDBA INDR	CB73 BIT 6,E CB74 BIT 6,H CB75 BIT 6,H CB75 BIT 7,(HL) DDCB007E BIT 7,(IX+0) FDCB007E BIT 7,(IX+0) FDCB007E BIT 7,G CB7F BIT 7,A CB7B BIT 7,B CB79 BIT 7,C CB7A BIT 7,B CB7B BIT 7,E CB7C BIT 7,H CB7D BIT 7,L CD0000 CALL #,0000 DC0000 CALL #,0000 DC0000 CALL #,\$0000 FC0000 CALL M,\$0000 CALL NC,\$0000 CAUCOU CALL P,\$0000 CALL P,\$0000 CAUCOU CALL P,\$0000 C
FD19 FD29 FD39 A6 DDA600 FDA600	ADD IY, DE ADD IY, IY ADD IY, SP AND (HL) AND (IX+0) AND (IY+0)	CB61 BIT 4,C CB62 BIT 4,D CB63 BIT 4,E CB64 BIT 4,H CB65 BIT 4,L	EDAA IND EDBA INDR EDAG INI EDBC INIR E9 JP (HL) DDE9 JP (IX)	EDA1 CPI EDB1 CPIR 2F CPL 27 DAA 35 DEC (HL) DD3500 DEC (IX+0) FD3500 DEC (IY+0) 3D DEC A
A2 E600 A3 A4 A5 CB46 DDCB0046	AND D AND 0 AND E AND H AND L BIT 0,(HL) BIT 0,(IX+0)	CB6F BIT 5,A CB68 BIT 5,B CB69 BIT 5,C CB6A BIT 5,D CB6B BIT 5,E CB6C BIT 5,H CB6D BIT 5,L	FA0000 JP M,#0000 020000 JP NC,#0000 C20000 JP NZ,#0000 F20000 JP P,#0000 EA0000 JP PC,#0000 E20000 JP PO,#0000 CA0000 JP Z,#0000	05 DEC B 08 DEC BC 00 DEC C 15 DEC D 18 DEC DE 10 DEC E 25 DEC H
FDCB0046 CB47 CB40 CB41 CB42 CB43 CB44	BIT O,(IY+O) BIT O,A BIT O,B BIT O,C BIT O,D BIT O,E BIT O,H	CB76 BIT 6,(HL) DDCB0076 BIT 6,(IX+0) FDCB0076 BIT 6,(IY+0) CB77 BIT 6,A CB70 BIT 6,B CB71 BIT 6,C CB72 BIT 6,D	38FE JR C,\$+0 18FE JR \$+0 30FE JR NC,\$+0 20FE JR NZ,\$+0 28FE JR Z,\$+0 320000 LD (#0000),A ED430000 LD (#0000),BC	2B DEC HL DD2B DEC IX FD2B DEC IY 2D DEC L 3B DEC SP F3 DI

		0700000000				10	1 D	1 B	CB87	RES 0,A	
ED530000	LD	(#000), DE	ED480000	LD	BC,(#0000)	6A 2E00	LD	L,D L,0	CBS0	RES O.B	
DD550000	LD	(#0000),HL (#0000),IX	010000	LD	BC,#00 C,(HL)	6B	LD	L,E	CB81	RES O,C	
FD220000	LD	(\$0000),IY	DD4E00		C, (IX+0)	δĒ	LD	L, (HL)	CB82	RES 0,D	
ED730000	LD	(#0000),SP	FD4E00	LD	C. (IY+0)	DD&E00	LD	L, (IX+0)	CB83	RES O,E	
02	LD	(BC) A	4F		C,A	FD&E00	LD	L, (IY+0)	CB94	RES O,H	
12	LD	(DE),A	48	L	C.B	36	LD	L,H	CB85	RES O,L	
77	LD	(HL),A	49	LD	C,C	6D	LD	L,L	CESE	RES 1, (HL)	^1
70	LD	(HL),B	4A	LD	C,D	ED4F	LD	R,A	DDCBOORE	RES 1, (IX+	
71	LD	(HL),C	0E00	LD	0,3	ED7B0000	LD	SP,(#0000)	FDCB008E	RES 1, (IY+	01
72	LD	(HL),D	48	TD	C,E	310000	LD	SP,#00	CBSF CBSS	RES 1,B	
3600	LD	(HL),0	4C	LD	C,H	F9 DDF9	TD TD	SP,HL SP,IX	CB89	RES 1,C	
73	LD	(HL),E	4D 56	10	C,L D,(HL)	FDF9	LD	SP, IY	CB8A	RES 1,D	
74 75	LD	(HL),H (HL),L	DD5600	Ш	D. (IX+0)	EDA8	LDD	,	CB8B	RES 1,E	
DD7700	LD	(1X+0),A	FD5600	LD	D, (IY+0)	EDB8	LDDR		CBBC	RES 1,H	
DD7000	LD	(IX+0),B	57	LD	D,A	EDA0	LDI		CESD	RES 1,L	
DD7100	LD	J, (0+XI)	50	LD	D,B	EDBO	LDIR		CB96	RES 2, (HL)	
DD7200	LD	(IX+0),D	51	LD	D,C	ED44	NE6		DDC80096	RES 2, (IX+	
DD360000	LD	(IX+0),0	52	LD	D,D	00 .	NOP	118.3	FDC80096	RES 2, (IY+	U)
DD7300	LD	(IX+0),E	1600	LD	D,0	B6	DR	(HL) (IX+0)	CB97 CB90	RES 2,A RES 2,B	
007400	LD	H,(0+XI)	53	LD	D,E	DD8600 FD8600	OR	(IY+0)	CB91	RES 2,C	
DD7500	LD	([X+0],L	54	TD	D,H	B7	OR	A	CB92	RES 2,D	
FD7700 FD7000	LD	(IY+0),A (IY+0),B	55	LD	D,L	BO	OR	В	CB93	RES 2,E	
FD7100	LD	3,(0+11)	ED5B0000	TD	DE,(#0000)	Bi	OR	Č	CB94	RES 2,H	
FD7200	LD	(IY+0),D	110000 5E	LD	DE,#0000 E,(HL)	B5	OR	D	CB95	RES 2,L	
FD360000	LD	(IY+0),0	DD5E00	LD	E, (IX+0)	F600	OR	0	CB9E	RES 3, (HL)	
FD7300	LD	(IY+0),E	FD5E00	LD	E, (IY+0)	B3	OR	E	DDCB009E	RES 3, (IX+	
FD7400	LD	(IY+0),H	5F	LD	E,A	B4	DR	H	FDCB009E	RES 3, (IY+	0)
FD7500	LD	(1Y+0),L	58	LD	E,B	B5	OR	L	CB9F	RES 3,A	
3A0000	LD	A, (#0000)	59	LD	E,C	EDBB	OTDA		CB98 CB99	RES 3,B	
OA AO	LD	A, (BC)	5A	LD	E,D	EDB3	OTTE		CB9A	RES 3,D	
1A	LD	A, (DE)	1E00 5B	LD	E,0	ED79 ED41	OUT	(C),A	CB9B	RES 3,E	
7E DD7E00	LD	A, (HL) A, (IX+0)	5C	LD	E,E E,H	ED49	OUT	2,(2)	CB9C	RES 3,H	
FD7E00	LD	A, (IY+0)	50	LD	E,L	ED51	OUT	(C),D	CB9D	RES 3,L	
7F	LD	A,A	66	LD	H, (HL)	ED59	OUT	(C),E	CBA6	RES 4, (HL)	
7B	LD	A,B	DD6600	LD	H, (IX+0)	ED61	OUT	(C),H	DDCB00A6	RES 4, (IX	
79	LD	A,C	FD6600	LD	H, (IY+0)	ED69	OUT	(C),L	FDCB00A6	RES 4, (IY	10)
7A	LD	A,D	67	LD	H,A	0300	OUT	(#00),A	CBA7	RES 4,A	
3E00	LD	A,0	60	LD	H,B	EDAB	OUTI		CBA1	RES 4,B	
7B	LD	A,E	61	LD	H,C	EDA3 F1	POP	AF	CBA2	RES 4,D	
7C ED57	LD	A,H	95	LD	H,D	ci .	POP	BC	CBA3	RES 4,E	
7D	LD	A,I A,L	5600	10	H,O H,E	Di	POP	DE	CBA4	RES 4.H	
ED5F	LD	A.R	64	LD	H,H	E1	POP	HL	CBA5	RES 4,L	
46	LD	B, (HL)	65	LD	H,L	DDE1	POP	IX	CBAE	RES 5, (HL	
DD4600	LD	B, (IX+0)	2A0000	LD	HL,(#0000)	FDE1	POP		DDCBOOAE	RES 5, IIX	
FD4600	LD	B, (IY+0)	210000	LD	HL,#0000	F5		H AF	FDCBOOAE	RES 5, (IY	+())
47	LD	B,A	ED47	LD	I,A	C5		H BC	CBAF	RES 5,A	
40	LD	B,B	DD2A0000		IX,(#0000)	D5		H DE	CBAB	RES 5,8 RES 5,0	
41	LD	B,C	DD210000		IX,#0000	E5		H HL	CBA9 CBAA	RES 5,D	
42	LD	B,D	FD2A0000	18 - 13	IY, (#0000)	DDE5		H IX H IY	CBAB	RES 5,E	
0600 43	LD	B,0 B,E	FD210000	LD	IY,#0000 L,A	FDE5 CB86		0, (HL)	CBAC	RES 5,H	
44	LD	B,H	68	LD	L,B	DDCB0086		0, (IX+0)	CBAD	RES 5,L	
45	LD		69	U	L,C			0,(17+0)	CB86	RES 6, IHL)
	115091		-		30.00			and the state of t			

DDCB0086 RES 6,(IX+0)	CB19 RR C C CB1A RR D	CBCA SET 1,0	CBF8 SET 7,8
FECBOOBS RES 6, (1Y+0) EBB7 RES 6, A	CBIA RR D CBIB RR E	CBCB SET 1,E CBCC SET 1,H	CBFA SET 7,C
CBBO RES 6,B	CBIC RR H	CBCD SET 1,L	CBFB SET 7,E
CBB1 RES 6,C	CB1D RR L 1F FRA	CB06 SET 2,(HL) DDCB00D6 SET 2,(IX+0)	CBFD SET 7,H
CBB2 RES 6,D CBB3 RES 6,E	CBOE RRC (HL)	FDCBOOD6 SET 2, (IY+0)	CB26 SLA (HL)
CBB4 RES 6,H	DOCESOOOE RRC (IX+0)	CBD7 SET 2,A	DDCB0026 SLA (IX+0)
CBB5 RES 6,L	FDCB000E RRC (IY+0) CB0F RRC A	CB00 SET 2,B CB01 SET 2,C	FDCB0026 SLA (1Y+0) CB27 SLA A
DDCBOOBE RES 7, (HL)	CBOB RRC B	CBD2 SET 2,D	CB20 SLA B
FDCDOOBE RES 7, (IY+0)	CBO9 RRC C	CBD3 SET 2,E	CB21 SLA C
CROF RES 7,A CRRS RES 7,B	CBGA RRC D	CBD4 SET 2,H CBD5 SET 2,L	CB22 SLA D CB23 SLA E
CBB8 RES 7,B CBB9 RES 7,C	CBOC RRC H	CBOE SET 3, (HL)	CB24 SLA H
CBBA RES 7,D	CROD RRC L	DDCBOODE SET 3, (IX+0)	CB25 SLA L
CBBB RES 7,E	OF RRCA ED67 RRD	FINCESCORE SET 3, (IY+0) CROF SET 3,A	DDCBOOZE SRA (IX+0)
CEBC RES 7,H CBBD RES 7,L	C7 RST #00	CBDF SET 3,A CBD8 SET 3,B	FDCB002E SRA (IY+0)
C9 RET	CF RST #08	CBD9 SET 3,C	CB2F SRA A
DB RET C	DF RST \$10	CBDA SET 3,D CBDB SET 3,E	CB28 SRA B CB29 SRA C
FB RET M DO RET NC	E7 RST #20	CBDC SET 3,H	CB2A SRA D
CO RET NZ	EF RST #28	CBDD SET 3,L	CB2B SRA E
FO RET P	F7 RST #30 FF RST #38	DDCBOOE6 SET 4, (HL)	CB2C SRA H CB2D SRA L
EB RET PE EO RET PO	9E SBC A, (HL)	FDCBOOE6 SET 4, (IY+0)	CB3E SRL (HL)
CB RET Z	DOPEOU SBC A, (IX+0)	CBE7 SET 4,A	DDCB003E SRL (IX+0) FDCB003E SRL (IY+0)
EDAD RETT EDAS RETN	FD9E00 SBC A, (IY+0) 9F SBC A, A	CBEO SET 4,B CBE1 SET 4,C	FDCB003E SRL (IY+0) CB3F SRL A
CB16 RL (HL)	98 SBC A,B	CBE2 SET 4,D	CB38 SRL B
DDCB0016 RL (IX+0)	99 SBC A,C 9A SBC A,D	CBE3 SET 4,E CBE4 SET 4,H	CB39 SRL C CB3A SRL D
FDCB0016 RL (TY+0) CB17 RL A	9A SBC A,D DEOO SBC A,O	CBES SET 4,L	CB3B SRL E
CB10 RL B	9B SBC A,E	CBEE SET 5, (HL)	CB3C SRL H
CB11 RL C	9C SBC A,H 9D SBC A,L	DOCEOGE SET 5, (IX+0) FOCEGOEE SET 5, (IY+0)	CB3D SRL L 96 SUB (HL)
CB12 RL D CB13 RL E	ED42 SBC HL,BC	CBEF SET 5,A	DD9600 SUB (IX+0)
CB14 RL H	EDS2 SBC HL,DE	CBEB SET 5,B	FD9600 SUB (IY+0)
CB15 RL L CB17 RL A	ED/62 SBC HL, HL ED/72 SBC HL, SP	CBE9 SET 5,C CBEA SET 5,D	97 SUB A 90 SUB B
CB17 RL A CB06 RLC (HL)	37 SDF	CBEB SET 5,E	91 SUB C
DDCBOOO6 RLC (IX+0)	DDCBOOC6 SET 0, (HL)	CBEC SET 5,H	92 SUB D
FDCB0006 RLC (IY+0) CB07 RLC A	FDCBOOCS SET 0, (IY+0)	CBED SET 5,L. CBF6 SET 6,(HL)	D600 SUB 0
CBOO RLC B	CBC7 SET 0,A	DDCBOOF6 SET 6, (IX+0)	94 SUB H
CBO1 RLC C	CBCO SET 0,8 CBC1 SET 0,C	FDCBOOF6 SET 6, (IY+0) CBF7 SET 6, A	95 SUB L AE XOR (HL)
CBO2 RLC D CBO3 RLC E	CBC2 SET 0,D	CBFO SET 6,B	DDAEOO XOR . (IX+O)
CBO4 RLC H	CBC3 SET O,E	CBF1 SET 6,C	FDAE00 XOR (IY+0)
CB05 RLC L 07 RLCA	CBC4 SET 0,H CBC5 SET 0,L	CBF2 SET 6,D CBF3 SET 6,E	AF XOR A
07 RLCA ED6F RLD	CRCE SET 1, (HL)	CBF4 SET 6,H	A9 XOR C
CRIE RR (HL)	DOCESOCE SET 1, (IX+0)	CBF5 SET 6,L	AA XOR D EE00 XOR O
DDCBOOLE RR (IX+0) FDCBOOLE RR (IX+0)	FDCBOOCE SET 1,(IY+0) CBCF SET 1,A	DDCBOOFE SET 7, (HL)	AB XOR E
CBIF RR A	CBCB SET 1,B	FDCBOOFF SET 7, (IY+0)	AC XOR H
CB18 RR B	CBC9 SET 1,C	CBFF SET 7,A	AD XOR L



LANÇA ESTA GRAN-DE NOVIDADE PARA O SEU MSX:

BIT-BASIC (Livro + Software)

Aqui está o livro que explica detalhadamente, instrução por instrução, o Software Bit-Basic com que você faz alguns "milagres"...

Novos e interessantíssimos comandos! • listagem controlada de programas • cópia/movimentação de linhas • busca de constantes • dois programas carregados (com possibilidades de "união" sem "misturar" as linhas).

Basic com "Sintaxe Simplificada"!

Programas Basic "de uma linha" previamente carregados! • programas utilitários, acionados com sintaxe simplificada (sem necessidade de carga a partir de fita/disquete), inclusive programas criados por você mesmo!

E tudo isto com o Interpretador Basic integralmente e simultaneamente disponível!

E mais:

Você também vai aprender essa mágica! O livro ensina como interceptar o Basic e alguns de seus misteriosos segredos. O Bit-Basic é uma raridade, pois é um Software "aberto" ao usuário e completamente documentado!

Você não conhece ASSEMBLER?
Não tem problema! Este livro, que acompanha o Software Bit-Basic, explica o funcionamento do Z-80 e de sua "linguagem" (o Assembler Z-80) de maneira simples e objetiva, utilizando, para isso, os seus próprios conhecimentos do Basic!

BIT-BASIC UM SOFTWARE INTEIRAMENTE NACIONAL Luiz C. Bittencourt